
// prestashop · guía de uso

Hero Slider Pro

Versión 1.0.0
ecom-addons.com

Hero Slider Pro pone en tu página de inicio (o en cualquier parte de tu theme) un slider a pantalla completa, horizontal o a todo el ancho, con fondos de vídeo, capas animadas, efectos al pasar el ratón y parallax con el ratón, en unos 7 KB de código y sin dependencias.



Pantalla completa: el slider llena la primera vista, aquí con vídeo de fondo, texto y dos botones.

Requisitos

Componente	Versión
PrestaShop	8.1 · 8.2 · 9.0
PHP	8.1 o posterior
Theme	Cualquier theme que imprima el hook `displayHome` (Classic, Hummingbird y los themes de ecom-addons lo hacen)

Instalación


1. Descarga la última versión desde **Mi cuenta › Descargas** en ecom-addons.com.

2. En el back office, ve a **Módulos › Gestor de módulos** y pulsa **Subir un módulo**; elige el archivo zip.
3. Abre **Configurar** en **Hero Slider Pro**. El módulo se coloca el primero entre los módulos de la página de inicio; muévelo en **Diseño › Posiciones** si lo quieres en otro sitio.

Crea un slider con un clic

Elige uno de los cinco presets. Cada uno incluye slides de demostración, textos en inglés, español y francés y sus propios medios (imágenes generadas para este módulo y un vídeo corto en bucle):


Preset	Diseño	Qué muestra
Hero a pantalla completa	Pantalla completa	Slide 1: fondo de vídeo con texto y dos botones. Slide 2: imagen con texto y botones que llegan retardados. Slide 3: imagen con un botón.
Carrusel horizontal	Horizontal	Las mismas tres slides en un slider en caja con transición deslizante.
Banner a todo el ancho	Ancho completo	Las mismas tres slides de lado a lado en proporción cinematográfica, con transición de zoom.
Escaparate de producto	Ancho completo	Imágenes de producto que se inclinan al pasar el ratón y lo siguen, con texto que entra deslizando.
Cinematográfico con Ken Burns	Pantalla completa	Un zoom lento en cada fondo, títulos que aparecen desenfocados y botones fantasma.



Empieza con un slider listo para usar: cinco presets con slides de demostración, textos en tres idiomas y sus propios medios.

Tras crearlo, usa **Mostrar en la página de inicio** en la lista de sliders. También puedes crear un slider vacío, duplicar uno o eliminarlo.

El editor




El editor: slides y capas a la izquierda, la slide en el centro donde arrastras las capas y los ajustes de la selección a la derecha.

La vista previa la genera la propia tienda, así que es exactamente lo que reciben los visitantes.

Zona	Qué puedes hacer
Barra superior	Cambiar el nombre del slider; previsualizar en **ordenador, tableta o móvil**; **deshacer / rehacer**; **Reproducir animaciones**; cambiar el idioma de los textos (**EN / ES / FR**); abrir los **Ajustes del slider**; **Guardar** (indica si hay cambios sin guardar y la página avisa si sales con ellos).
Panel izquierdo	Pestañas **Slides** y **Capas**. Arrastra para reordenar, duplica, pausa una slide (icono del ojo) o elimina. Los tres botones de Capas añaden un texto, un botón o una imagen.
Lienzo	Arrastra una capa para colocarla: se **ajusta** a los centros y bordes de la slide y a otras capas (mantén **Alt** para desactivar el imán). Haz clic en una zona vacía para seleccionar la slide.
Panel derecho	Los ajustes de lo seleccionado, en secciones plegables.

Teclado: las **flechas** mueven la capa seleccionada (con **Mayús** se mueve más), **Supr** la elimina, **Ctrl/Cmd + D** la duplica, **Ctrl/Cmd + Z** y **Mayús + Ctrl/Cmd + Z** deshacen y rehacen, **Ctrl/Cmd + S** guarda.



Ajustes del slider: elige el diseño, la transición y la velocidad, la reproducción automática y los controles.

Ajustes del slider (botón del engranaje)

Ajuste	Qué hace
Diseño	Pantalla completa (llena la primera vista), Horizontal (en caja, con ancho máximo y esquinas redondeadas) o Ancho completo (de lado a lado, proporción fija).
Transición y velocidad	Deslizar, Fundido o Zoom, de 200 a 3000 ms.
Altura / Proporción	Pantalla completa: porcentaje de la pantalla. Otros diseños: 16:9, 21:9, 3:1, 16:7 o 4:3. En móvil los demás diseños pasan a 4:5.
Reproducción automática, intervalo, pausar al pasar el ratón, bucle	La reproducción se pausa al pasar el ratón y con el foco, con la pestaña oculta y cuando el slider está fuera de pantalla.
Flechas, puntos, barra de progreso	Cada uno se puede desactivar. Con la reproducción automática, los visitantes siempre tienen un botón de pausa.
Parallax con el ratón	Intensidad del movimiento de las capas que tienen profundidad (0 = ninguno).


Slides

Añade, duplica, reordena, pausa (**Activa**) y elimina slides. Para cada slide:

- **Fondo**: un color, una imagen (con **imagen para móvil** opcional, **punto focal** y zoom **Ken Burns**) o un vídeo (WebM o MP4, con una imagen de **portada** que se ve mientras carga). Los vídeos se reproducen sin sonido y en bucle; si el visitante pide menos movimiento o ahorrar datos, solo se muestra la portada.
- **Capa superpuesta**: un color y una opacidad sobre el fondo, para que el texto se lea bien.
- **Duración de la slide**: cuánto tiempo permanece (0 usa el intervalo del slider). **Enlace**: hace clicable toda la slide. **Texto alternativo** de la imagen de fondo, por idioma.

Capas

Cada slide tiene hasta doce capas de tres tipos: **texto** (con su etiqueta HTML: h1, h2, h3, p o div), **botón** (sólido, contorno o fantasma) e **imagen** (un producto recortado, una insignia…).


a nueva
urar.
Button layer
Ver la colección
Izquierda
Centro
Derecha
Ancho
0 = automático
0
Profundidad de parallax
se mueve con el ratón
0
Tipografía y estilo
Tamaño
Grosor
1.1
600
Color del texto
#ffffff
Estilo del botón
Sólido
Contorno
Fantasma
Color del botón
#ff6b4a
Radio de las esquinas
px
6
1 Nueve efectos de entrada; el retardo hace que los botones lleguen después del texto.
1
Ninguno
Aparecer
Desde abajo
Desde arriba
Desde la izquierda
Desde la derecha
Acercar
Desenfoque
Voltear
Retardo (ms)
Duración (ms)




Cada capa tiene su animación de entrada con retardo, un efecto al pasar el ratón, posición, estilo y un interruptor para móvil.


Grupo	Opciones
Contenido	Texto por idioma, enlace y abrir en pestaña nueva, imagen y texto alternativo.
Posición	Arrástrala sobre la slide o escribe X e Y en porcentaje; anclaje izquierda, centro o derecha; ancho en porcentaje; profundidad de parallax de -10 a 10.
Estilo	Tamaño (escala con la slide, así la composición es la misma a cualquier ancho), grosor, alineación, colores, estilo y radio de esquinas del botón, sombra.
Entrada	Ninguna, aparecer, desde abajo, arriba, izquierda o derecha, zoom, desenfoque o voltear, con un **retardo** y una **duración**. Da a los botones más retardo que al texto para que lleguen después.
Al pasar el ratón	Escalar, elevar, resplandor, invertir o inclinación 3D.
Móvil	**Ocultar en móvil** quita la capa en pantallas pequeñas.

Pulsa **Reproducir animaciones** en la barra superior para ver las entradas en el editor.

Diseños



Horizontal: un slider en caja con proporción fija, esquinas redondeadas y transición deslizante.



Ancho completo: de lado a lado en proporción cinematográfica, con transición de zoom.



Escaparate de producto: capas de imagen que se inclinan al pasar el ratón y se mueven con él, sobre texto que entra deslizando.

Cambiar el diseño de un slider no cambia nada más: las mismas slides sirven en los tres.

Mostrar un slider en otro sitio

La página de inicio muestra el slider elegido en la lista. Para imprimir cualquier slider en cualquier plantilla de un theme, usa el widget con su id (aparece en la dirección al editarlo):

```
{widget name='ecomaddonshomeslider' id=3}
```

En páginas distintas de la de inicio, el módulo añade su propia hoja de estilos y su script junto al slider.

En el Studio del Editor de theme y en Aura

Hero Slider Pro viene incluido en el theme Aura. Si usas el Editor de theme, su **Studio** muestra un panel de Hero Slider Pro con vista previa en vivo de tu tienda: maquetación (tipo, altura, ancho máximo, radio de esquinas), movimiento (transición, velocidad, paralaje con el ratón), reproducción automática (intervalo, pausa al pasar el ratón, bucle) y controles (flechas, puntos, barra de progreso). **Editar las diapositivas** abre el editor de este módulo.

El slider también participa en la **exportación e importación del aspecto de la tienda**: las diapositivas, las capas, las imágenes y los vídeos viajan en el paquete, de modo que un diseño de tienda completo se puede pasar a otra tienda.

Rendimiento, accesibilidad y privacidad

- Unos 3 KB de CSS y 4 KB de JavaScript (comprimidos), sin jQuery ni librerías. El código solo se carga en la página que muestra un slider.
- Solo la primera imagen es una imagen normal de carga inmediata (con prioridad alta: suele ser el mayor elemento visible de la página). Las demás imágenes y todos los vídeos se cargan cuando la slide es la siguiente.
- Las slides se exponen como un carrusel a los lectores de pantalla (solo la visible), las flechas y los puntos son botones con etiqueta, las flechas del teclado funcionan, hay un botón de pausa y quien pide menos movimiento recibe un slider quieto, sin reproducción automática ni animaciones.
- Sin peticiones a terceros: las fuentes son las del theme y tus medios se sirven desde tu tienda (`img/ecomhs/`).

Seguridad

Las subidas se comprueban por su contenido, no por su nombre (imágenes JPG, PNG, WebP, AVIF o GIF de hasta 8 MB; vídeos WebM o MP4 de hasta 25 MB) y se renombran. Todo lo que envía el editor se limpia antes de guardarse: los textos son texto plano, los enlaces deben ser `http(s)` , una ruta desde la raíz o un ancla, y los nombres de archivo no pueden contener una ruta.

Desinstalar

Los sliders y las slides se eliminan con el módulo. Tus archivos subidos permanecen en `img/ecomhs/` .

Solución de problemas

Problema	Qué revisar
El slider no se muestra	**Mostrar en la página de inicio** en la lista; el slider necesita al menos una slide **activa**; tu theme debe imprimir el hook `displayHome`.
Queda debajo de otros bloques	**Diseño › Posiciones › displayHome**: arrastra **Hero Slider Pro** arriba del todo.
El texto es demasiado pequeño en móvil	El tamaño de la capa escala con el ancho de la slide; sube **Tamaño** o usa **Ocultar en móvil** en las capas secundarias.
El vídeo no se reproduce	Usa WebM o MP4 (H.264), corto y ligero, y añade una portada. Quien está en modo de ahorro de datos o pide menos movimiento solo ve la portada.