
// prestashop · guía de uso

Mega Menu Pro

Versión 1.0.0
ecom-addons.com

Mega Menu Pro diseña visualmente el menú principal de tu tienda: paneles grandes con columnas que añades y redimensionas, pestañas verticales, banners, subcategorías y productos que siguen tu catálogo, posiciones pegajosa o transparente y un panel móvil, en unos 6 KB de código y con enlaces reales para los buscadores.



Un megamenú: las subcategorías de la categoría, su primer producto y un banner promocional, todo desde tu catálogo.


Requisitos

Componente	Versión
PrestaShop	8.1 · 8.2 · 9.0
PHP	8.1 o posterior
Theme	Cualquier theme que imprima el hook `displayTop` (para reemplazar su menú) o `displayNavFullWidth` (una barra bajo la cabecera): Classic, Hummingbird y los themes de ecom-addons lo hacen

Instalación

1. Descarga la última versión desde **Mi cuenta › Descargas** en ecom-addons.com.
2. En el back office, ve a **Módulos › Gestor de módulos** y pulsa **Subir un módulo**; elige el archivo zip.
3. Abre **Configurar** en **Mega Menu Pro**. No cambia nada en tu tienda hasta que uses un menú.

Crea un menú con un clic



Empieza con un menú listo para usar construido con tus propias categorías y elige dónde aparece.

Elige uno de los cinco presets. Cada uno se construye con las categorías principales de **tu** tienda (los nombres y los enlaces salen del catálogo, en todos los idiomas) y es totalmente editable:

Preset	Diseño	Qué muestra
Megamenú de categorías	Megamenú	Paneles anchos: subcategorías en columnas, el primer producto de la categoría y un banner promocional.
Pestañas verticales	Pestañas verticales	Un gran elemento "Tienda": pasa el ratón por una categoría a la izquierda y su contenido se abre a la derecha.
Tarjetas a pantalla completa	Tarjetas	Paneles que llenan la pantalla, cada grupo de enlaces en una tarjeta, con banners de imagen y una barra pegajosa.
Desplegable clásico	Desplegable	Desplegables simples con las subcategorías y un submenú lateral para el tercer nivel.
Minimalista, transparente sobre el hero	Minimalista	Colocado sobre tu slider, sólido al hacer scroll, con paneles de ancho completo.


Dónde aparece el menú

Usa los tres botones de arriba de la lista:

Opción	Qué hace
Reemplazar el menú del theme	El menú ocupa el lugar del menú del theme en la cabecera (`displayTop`). El menú propio del theme (el módulo *Menú principal*, `ps_mainmenu`) se desengancha de esa posición y se le devuelve al elegir otra opción o al desinstalar el módulo.
Bajo la cabecera	Una barra a todo el ancho bajo la cabecera (`displayNavFullWidth`); el menú del theme se mantiene.
Desactivado	Se usa el menú del theme tal cual.

Después pulsa **Usar este menú** en la tarjeta del menú que quieres activo. Solo hay un menú activo a la vez; puedes tener todos los que quieras.

El editor



El editor: la estructura a la izquierda, el menú en vivo en el centro donde redimensionas columnas y arrastras bloques, y los ajustes de la selección a la derecha.

La vista previa es el propio marcado de la tienda, así que es exactamente lo que reciben los visitantes.

Zona	Qué puedes hacer
Barra superior	Cambiar el nombre del menú; previsualizar en **ordenador, tableta o móvil**; **deshacer / rehacer**; cambiar el idioma de los textos (**EN / ES / FR**); abrir los **Ajustes del menú**; **Guardar** (indica si hay cambios sin guardar y la página avisa si sales con ellos).
Estructura (izquierda)	Los elementos del menú y, bajo el elemento seleccionado, las columnas y bloques de su panel (o sus pestañas). Arrastra para reordenar; duplica o elimina con los botones.
Menú (centro)	Haz clic en un elemento, columna o bloque para seleccionarlo. Cada columna tiene una barra pequeña para moverla, añadir un bloque o eliminarla, y un **tirador en su borde derecho**: arrástralo para cambiar el ancho (el panel tiene 12 unidades). Arrastra un bloque a otra columna. **Añadir una columna** añade una al panel abierto.
Ajustes (derecha)	Los ajustes de lo seleccionado, en secciones.

Teclado: **Supr** elimina la selección, **Ctrl/Cmd + D** la duplica, **Ctrl/Cmd + Z** y **Mayús + Ctrl/Cmd + Z** deshacen y rehacen, **Ctrl/Cmd + S** guarda.


Elementos y paneles

Un elemento tiene una **etiqueta** (por idioma, o el nombre de una categoría), un **enlace** (una URL, o elige una categoría con el buscador), una **etiqueta destacada** opcional como *Nuevo*, y se puede **resaltar** con el color de acento. **Añadir un panel** abre columnas bajo él. Un panel tiene un diseño:

- **Columnas**: hasta seis columnas de bloques.
- **Pestañas verticales**: una lista de pestañas a la izquierda; cada pestaña tiene sus propias columnas, que se muestran a la derecha al pasar el ratón o con el foco en la pestaña.

Un panel puede tener su propio **fondo** (un color y una imagen colocada a la derecha, a la izquierda, abajo o cubriendo) y su propio **ancho** (ver abajo). **Rellenar desde una categoría** crea columnas editables con las subcategorías de una categoría; para columnas que sigan el catálogo por sí solas, añade un bloque de *Subcategorías*.

Bloques




Acciones que siguen tu catálogo: aquí, las subcategorías de una categoría, a dos niveles y en dos columnas.

Bloque	Qué hace
Enlaces	Un título y una lista de enlaces (una URL o una categoría cada uno, con etiqueta opcional). Un enlace puede tener un **submenú** que se abre lateralmente al pasar el ratón.
Subcategorías *(acción)*	Las subcategorías de cualquier categoría, a uno o dos niveles, hasta 30, en una a cuatro columnas, con sus imágenes si quieres. Cuando el catálogo cambia, el menú también.
Producto *(acción)*	Una tarjeta de producto con imagen, nombre, precio y un botón: **el primer producto de una categoría**, un producto elegido, el más reciente o el más vendido.
Imagen	Un banner con pie y texto de botón, un enlace, una proporción (1:1, 4:3, 16:9, 3:4) y un degradado oscuro opcional tras el pie.
Texto	Un texto corto por idioma.
Páginas	Una lista de páginas CMS.

Las categorías, productos y páginas se eligen con buscadores, nunca escribiendo ids.

Ajustes del menú



Ajustes del menú: diseño base, posición, cómo se abren los paneles, elementos, colores y versión móvil.

Sección	Ajustes
Diseño base	**Megamenú**, **Desplegable**, **Pestañas verticales**, **Tarjetas** o **Minimalista**: el aspecto de la barra y los paneles.
Posición	**Normal**; **Pegajosa** (se pega arriba cuando saldría de la pantalla); **Fija** (siempre arriba; su hueco queda reservado para que la página no salte); **Sobre la página** (encima de tu slider o hero), opcionalmente **transparente hasta que la página hace scroll**, con su propio color de texto mientras es transparente. Distancia al borde superior y alineación de los elementos.
Paneles	Cómo se abren: **Auto** (tan anchos como su contenido, bajo el elemento), **Contenido** (centrados, con un ancho máximo que eliges), **Ancho completo** (de lado a lado) o **Pantalla completa** (de lado a lado y tan altos como el resto de la pantalla). Se abren con **ratón encima** (con un retardo, para que pasar por encima no los abra) o con **clic**. Animación (fundido, deslizar, escalar, ninguna) y velocidad.
Elementos	Efecto al pasar el ratón (línea, píldora, relleno, ninguno), tamaño y grosor de letra, relleno, radio de esquinas, una flecha en los elementos con panel, mayúsculas, sombra.
Colores	Fondo y texto de la barra, ratón encima, acento, fondo y texto del panel, bordes, etiquetas.
Móvil	El ancho por debajo del cual se muestra la versión móvil y cómo se abre: **panel izquierdo**, **panel derecho** o **pantalla completa**; con o sin la palabra *Menú* junto a la hamburguesa.

Móvil

Por debajo del punto de corte la barra pasa a un botón de hamburguesa. Abre un panel (o un menú a pantalla completa) con los elementos en una lista; la flecha de un elemento abre su panel como acordeón, una sección cada vez. **Escape** o el botón de cerrar lo cierran y el foco vuelve a la hamburguesa; la página no se desplaza por detrás. En una tableta o cualquier pantalla táctil más ancha que el punto de corte, los paneles se abren con un toque en la flecha, ya que no hay ratón.

En el Studio del Editor de theme y en Aura

Mega Menu Pro viene incluido en el theme Aura. Si usas el Editor de theme, su **Studio** muestra un panel de Menú principal en el área Cabecera, con vista previa en vivo: maquetación (cómo se abren los paneles, ancho del contenido), posición (normal, fijo, fijado o sobre la página, distancia desde arriba, transparente hasta que la página se desplaza, alineación de los elementos), colores, tamaño de fuente y espaciado, comportamiento (efecto al pasar el ratón, forma de abrir, animación, flechas, sombra) y el menú móvil. Los colores del menú se eligen para encajar con la paleta del theme.

El menú también participa en la **exportación e importación del aspecto de la tienda**: los elementos, los paneles, los banners y las imágenes viajan en el paquete, y los enlaces a

categorías, productos y páginas se vuelven a encontrar por aquello a lo que apuntan.

Rendimiento y SEO

- Un `<nav>` real con un `<ul>` real de enlaces `<a href>`. **Los paneles están en el HTML de la página**, no los inyecta un script, así que los buscadores y la tecnología de asistencia leen cada enlace. Los paneles se ocultan con CSS (no con `display:none` en línea) y **no hay encabezados dentro de la navegación**.
- Abrir un panel con el **ratón encima o con el foco del teclado no necesita JavaScript**. El script solo añade el modo clic, el panel móvil, las posiciones fija y pegajosa y las flechas del teclado entre elementos.
- Unos 4 KB de CSS y 2 KB de JavaScript (comprimidos), sin dependencias, cargados solo cuando hay un menú activo. Las imágenes son diferidas y tienen una proporción fija, así que nada se mueve mientras cargan. En móvil la hamburguesa se muestra antes de que se ejecute el script, así que no hay saltos.
- Accesible: botones con `aria-expanded` y `aria-controls`, foco visible, flechas **Izquierda / Derecha** entre elementos, **Escape** para cerrar y respeta el movimiento reducido.
- Sin peticiones a terceros; tus banners se sirven desde tu tienda (`img/ecommm/`).

Seguridad

Las subidas se comprueban por su contenido, no por su nombre (JPG, PNG, WebP, AVIF o GIF de hasta 8 MB) y se renombran. Todo lo que envía el editor se limpia antes de guardarse: los textos son texto plano, los enlaces deben ser `http(s)`, una ruta desde la raíz o un ancla, y los nombres de archivo no pueden contener una ruta.

Desinstalar

Al desinstalar (o elegir **Desactivado**) se devuelve el menú del theme: el módulo *Menú principal* vuelve a engancharse. Tus menús se eliminan con el módulo; tus imágenes subidas permanecen en `img/ecommm/`.

Solución de problemas

Problema	Qué revisar
No ha cambiado nada en la tienda	En la lista, elige **Reemplazar el menú del theme** o **Bajo la cabecera** y pulsa **Usar este menú** en un menú.
Veo dos menús	Elegiste **Bajo la cabecera**: elige **Reemplazar el menú del theme** para quitar el del theme.
No reemplaza el menú de mi theme	Puede que tu theme no imprima `displayTop` donde está su menú; usa **Bajo la cabecera** o coloca el módulo en **Diseño › Posiciones**.
El panel queda cortado o estrecho	Elige **Contenido**, **Ancho completo** o **Pantalla completa** en *Los paneles se abren como* y revisa el ancho del contenido.
La barra fija o pegajosa tapa la página	Sube *Distancia al borde superior* si tu theme tiene una barra propia encima.
Falta una categoría en los bloques automáticos	Solo se listan las categorías activas.