
// prestashop · guide d'utilisation

Mega Menu Pro

Version 1.0.0
ecom-addons.com

Mega Menu Pro conçoit visuellement le menu principal de votre boutique : grands panneaux à colonnes que vous ajoutez et redimensionnez, onglets verticaux, bannières, sous-catégories et produits qui suivent votre catalogue, positions collante ou transparente et tiroir mobile, en environ 6 Ko de code et avec de vrais liens pour les moteurs de recherche.



Un méga-menu : les sous-catégories de la catégorie, son premier produit et une bannière promo, le tout depuis votre catalogue.


Prérequis

Composant	Version
PrestaShop	8.1 · 8.2 · 9.0
PHP	8.1 ou supérieur
Thème	Tout thème qui affiche le hook `displayTop` (pour remplacer son menu) ou `displayNavFullWidth` (une barre sous l'en-tête) : Classic, Hummingbird et les thèmes ecom-addons le font

Installation

1. Téléchargez la dernière version depuis **Mon compte › Téléchargements** sur ecom-addons.com.
2. Dans le back-office, allez dans **Modules › Gestionnaire de modules** et cliquez sur **Téléverser un module** ; choisissez le fichier zip.
3. Ouvrez **Configurer** sur **Mega Menu Pro**. Rien ne change dans votre boutique tant que vous n'utilisez pas un menu.

Créez un menu en un clic



Partez d'un menu prêt à l'emploi construit à partir de vos propres catégories et choisissez où il apparaît.

Choisissez l'un des cinq préréglages. Chacun est construit à partir des catégories principales de **votre** boutique (les noms et les liens viennent du catalogue, dans toutes les langues) et reste entièrement modifiable :

Préréglage	Design	Ce qu'il montre
Méga-menu des catégories	Méga-menu	Panneaux larges : sous-catégories en colonnes, le premier produit de la catégorie et une bannière promo.
Onglets verticaux	Onglets verticaux	Un grand élément « Boutique » : survolez une catégorie à gauche et son contenu s'ouvre à droite.
Cartes plein écran	Cartes	Panneaux qui remplissent l'écran, chaque groupe de liens sur une carte, avec bannières image et barre collante.
Menu déroulant classique	Déroulant	Menus déroulants simples avec les sous-catégories et un sous-menu latéral pour le troisième niveau.
Minimaliste, transparent sur le hero	Minimaliste	Placé sur votre slider, plein au défilement, avec panneaux pleine largeur.


Où le menu apparaît

Utilisez les trois boutons au-dessus de la liste :

Choix	Ce que cela fait
Remplacer le menu du thème	Le menu prend la place du menu du thème dans l'en-tête (`displayTop`). Le menu propre du thème (le module *Menu principal*, `ps_mainmenu`) est décroché de cette position et lui est rendu quand vous choisissez une autre option ou désinstallez le module.
Sous l'en-tête	Une barre pleine largeur sous l'en-tête (`displayNavFullWidth`) ; le menu du thème reste.
Désactivé	Le menu du thème est utilisé tel quel.

Cliquez ensuite sur **Utiliser ce menu** sur la carte du menu que vous voulez actif. Un seul menu est actif à la fois ; vous pouvez en garder autant que vous voulez.

L'éditeur



L'éditeur : la structure à gauche, le menu en direct au centre où l'on redimensionne les colonnes et déplace les blocs, et les réglages de la sélection à droite.

L'aperçu est le balisage de la boutique elle-même : c'est exactement ce que reçoivent les visiteurs.

Zone	Ce que vous pouvez faire
Barre supérieure	Renommer le menu ; prévisualiser sur **ordinateur, tablette ou mobile** ; **annuler / rétablir** ; changer la langue des textes (**EN / ES / FR**) ; ouvrir les **Réglages du menu** ; **Enregistrer** (indique les modifications non enregistrées et la page vous prévient si vous quittez avec elles).
Structure (gauche)	Les éléments du menu et, sous l'élément sélectionné, les colonnes et blocs de son panneau (ou ses onglets). Faites glisser pour réordonner ; dupliquez ou supprimez avec les boutons.
Menu (centre)	Cliquez sur un élément, une colonne ou un bloc pour le sélectionner. Chaque colonne a une petite barre pour la déplacer, ajouter un bloc ou la supprimer, et une **poignée sur son bord droit** : faites-la glisser pour changer la largeur (le panneau compte 12 unités). Déplacez un bloc vers une autre colonne. **Ajouter une colonne** en ajoute une au panneau ouvert.
Réglages (droite)	Les réglages de la sélection, par sections.

Clavier : **Suppr** supprime la sélection, **Ctrl/Cmd + D** la duplique, **Ctrl/Cmd + Z** et **Maj + Ctrl/Cmd + Z** annulent et rétablissent, **Ctrl/Cmd + S** enregistre.


Éléments et panneaux

Un élément a un **libellé** (par langue, ou le nom d'une catégorie), un **lien** (une URL, ou choisissez une catégorie avec la zone de recherche), une **pastille** facultative comme *Nouveau*, et peut être **mis en avant** avec la couleur d'accent. **Ajouter un panneau** ouvre des colonnes en dessous. Un panneau a une disposition :

- **Colonnes** : jusqu'à six colonnes de blocs.
- **Onglets verticaux** : une liste d'onglets à gauche ; chaque onglet a ses propres colonnes, affichées à droite quand vous survolez ou mettez le focus sur l'onglet.

Un panneau peut avoir son propre **arrière-plan** (une couleur et une image placée à droite, à gauche, en bas ou en couverture) et sa propre **largeur** (voir plus bas). **Remplir depuis une catégorie** crée des colonnes modifiables avec les sous-catégories d'une catégorie ; pour des colonnes qui suivent le catalogue d'elles-mêmes, ajoutez plutôt un bloc *Sous-catégories*.

Blocs




Des actions qui suivent votre catalogue : ici, les sous-catégories d'une catégorie, sur deux niveaux et en deux colonnes.

Bloc	Ce qu’il fait
Liens	Un titre et une liste de liens (une URL ou une catégorie chacun, avec pastille facultative). Un lien peut avoir un **sous-menu** qui s’ouvre sur le côté au survol.
Sous-catégories *(action)*	Les sous-catégories de n’importe quelle catégorie, sur un ou deux niveaux, jusqu’à 30, en une à quatre colonnes, avec leurs images si vous le souhaitez. Quand le catalogue change, le menu aussi.
Produit *(action)*	Une carte produit avec image, nom, prix et un bouton : **le premier produit d’une catégorie**, un produit choisi, le plus récent ou la meilleure vente.
Image	Une bannière avec légende et texte de bouton, un lien, une proportion (1:1, 4:3, 16:9, 3:4) et un dégradé sombre facultatif derrière la légende.
Texte	Un court texte par langue.
Pages	Une liste de pages CMS.

Les catégories, produits et pages se choisissent avec des zones de recherche, jamais en saisissant des identifiants.

Réglages du menu



Réglages du menu : design de base, position, ouverture des panneaux, éléments, couleurs et version mobile.

Section	Réglages
Design de base	**Méga-menu**, **Déroulant**, **Onglets verticaux**, **Cartes** ou **Minimaliste** : l'aspect de la barre et des panneaux.
Position	**Normale** ; **Collante** (elle se fixe en haut quand elle sortirait de l'écran) ; **Fixe** (toujours en haut ; sa place reste réservée pour que la page ne saute pas) ; **Sur la page** (au-dessus de votre slider ou hero), éventuellement **transparente jusqu'au défilement de la page**, avec sa propre couleur de texte pendant la transparence. Distance du haut et alignement des éléments.
Panneaux	Comment ils s'ouvrent : **Auto** (aussi larges que leur contenu, sous l'élément), **Centré** (centré, avec une largeur maximale au choix), **Pleine largeur** (bord à bord) ou **Plein écran** (bord à bord et aussi hauts que le reste de l'écran). Ouverture au **survol** (avec un délai, pour qu'un simple passage ne les ouvre pas) ou au **clic**. Animation (fondu, glissement, échelle, aucune) et vitesse.
Éléments	Effet au survol (ligne, pilule, plein, aucun), taille et graisse de police, marges, rayon des coins, une flèche sur les éléments avec panneau, majuscules, ombre.
Couleurs	Fond et texte de la barre, survol, accent, fond et texte du panneau, bordures, pastilles.
Mobile	La largeur en dessous de laquelle la version mobile s'affiche et son ouverture : **tiroir gauche**, **tiroir droit** ou **plein écran** ; avec ou sans le mot *Menu* à côté du burger.

Mobile

En dessous du point de rupture, la barre devient un bouton burger. Il ouvre un tiroir (ou un menu plein écran) avec les éléments en liste ; la flèche d'un élément ouvre son panneau en accordéon, une section à la fois. **Échap** ou le bouton de fermeture le ferme et le focus revient au burger ; la page ne défile pas derrière. Sur une tablette ou tout écran tactile plus large que le point de rupture, les panneaux s'ouvrent d'un appui sur la flèche, faute de survol.

Dans le Studio de l'éditeur de thème et dans Aura

Mega Menu Pro est inclus dans le thème Aura. Si vous utilisez l'éditeur de thème, son **Studio** affiche un panneau Menu principal dans la zone En-tête, avec aperçu en direct : mise en page (ouverture des panneaux, largeur du contenu), position (normale, collante, fixe ou par-dessus la page, distance du haut, transparent jusqu'au défilement, alignement des éléments), couleurs, taille de police et espacement, comportement (effet au survol, ouverture, animation, flèches, ombre) et menu mobile. Les couleurs du menu se choisissent pour s'accorder à la palette du thème.

Le menu participe aussi à l'**export et à l'import de l'aspect de la boutique** : éléments, panneaux, bannières et images voyagent dans le pack, et les liens vers catégories, produits et pages sont retrouvés par ce qu'ils désignent.

Performance et SEO

- Un vrai `<nav>` avec une vraie `<ul>` de liens `<a href>`. **Les panneaux sont dans le HTML de la page**, pas injectés par un script : les moteurs de recherche et les technologies d'assistance lisent chaque lien. Les panneaux sont masqués par CSS (pas de `display:none` en ligne) et il n'y a **aucun titre dans la navigation**.
- Ouvrir un panneau **au survol ou au focus clavier ne demande aucun JavaScript**. Le script ajoute seulement le mode clic, le tiroir mobile, les positions fixe et collante et les flèches du clavier entre éléments.
- Environ 4 Ko de CSS et 2 Ko de JavaScript (compressés), sans dépendance, chargés seulement quand un menu est actif. Les images sont différées et ont une proportion fixe : rien ne bouge pendant leur chargement. Sur mobile, le burger s'affiche avant l'exécution du script : pas de saut.
- Accessible : boutons avec `aria-expanded` et `aria-controls`, focus visible, flèches **Gauche / Droite** entre éléments, **Échap** pour fermer, réduction des animations respectée.
- Aucune requête vers des tiers ; vos bannières sont servies depuis votre boutique (`img/ecommm/`).

Sécurité

Les envois sont vérifiés d'après leur contenu, pas leur nom (JPG, PNG, WebP, AVIF ou GIF jusqu'à 8 Mo) et renommés. Tout ce que l'éditeur envoie est nettoyé avant d'être enregistré : les textes sont du texte brut, les liens doivent être `http(s)`, un chemin depuis la racine ou une ancre, et les noms de fichier ne peuvent pas contenir de chemin.

Désinstallation

La désinstallation (ou le choix **Désactivé**) rend le menu du thème : le module *Menu principal* est de nouveau accroché. Vos menus sont supprimés avec le module ; vos images envoyées restent dans `img/ecommm/`.

Dépannage

Problème	Que vérifier
Rien n’a changé dans la boutique	Dans la liste, choisissez **Remplacer le menu du thème** ou **Sous l’en-tête** et cliquez sur **Utiliser ce menu** sur un menu.
Je vois deux menus	Vous avez choisi **Sous l’en-tête** : choisissez **Remplacer le menu du thème** pour retirer celui du thème.
Il ne remplace pas le menu de mon thème	Votre thème n’affiche peut-être pas `displayTop` là où se trouve son menu ; utilisez **Sous l’en-tête** ou placez le module dans **Design › Positions**.
Le panneau est coupé ou trop étroit	Choisissez **Centré**, **Pleine largeur** ou **Plein écran** dans *Les panneaux s’ouvrent en* et vérifiez la largeur du contenu.
La barre fixe ou collante recouvre la page	Augmentez *Distance du haut* si votre thème a une barre propre au-dessus.
Une catégorie manque dans les blocs automatiques	Seules les catégories actives sont listées.