
// woocommerce · guía de uso

Barra de avisos, ventanas emergentes y botones flotantes

Versión 1.0.0
ecom-addons.com

Barra de avisos, ventanas emergentes y botones flotantes añade tres cosas a tu tienda WooCommerce sin tocar el tema: una **franja de avisos** con mensajes que se alternan y fechas límite opcionales, **ventanas emergentes** con imagen y un código de cupón para copiar, y **botones flotantes** para llamarte, abrir WhatsApp, escribir un email, visitar tus redes o volver arriba.



La barra de anuncios sobre la cabecera del tema de bloques: mensajes que se alternan, un enlace y una cuenta atrás hasta un final fijo.

Requisitos

Componente	Versión
WordPress	7.0 o superior (probado con 7.1)
WooCommerce	11.0 o superior (probado con 11.2)
PHP	8.1 o superior
Tema	Temas de bloques (probado con Twenty Twenty-Five) y clásicos (probado con Storefront)

Instalación

1. Descarga la última versión desde **Mi cuenta › Descargas** en ecom-addons.com.

2. En WordPress, ve a **Plugins › Añadir nuevo plugin › Subir plugin**, elige el zip, pulsa **Instalar ahora** y después **Activar**.
3. Abre **WooCommerce › Barra promo y popups**. Ya hay un mensaje de ejemplo de envío gratis, desactivado.

En la tienda no aparece nada hasta que marcas **Activo** en un elemento y guardas.

La página de ajustes

WooCommerce › Barra promo y popups tiene tres pestañas: **Barra de anuncios**, **Ventanas emergentes** y **Botones flotantes**. Cada pestaña se guarda por separado. Cada elemento va en una caja plegable; la primera vacía aparece abierta, lista para rellenar. Si algo está mal no se guarda nada, y el formulario vuelve con lo que escribiste y la lista de problemas.

Los textos tienen un campo por cada idioma instalado en WordPress (**Ajustes › Generales › Idioma del sitio** y los idiomas de WPML o Polylang). El del sitio es obligatorio; los demás son opcionales y, si faltan, se usa el del sitio. Las fechas y horas están en la zona horaria del sitio.

Todos los elementos tienen estos ajustes comunes:

Ajuste	Para qué sirve
Activo	Enciende o apaga el elemento sin perder lo escrito.
Mostrar desde / Mostrar hasta	Periodo opcional. Fuera de él, el elemento no se imprime.
Páginas	Portada, fichas de producto, tienda y categorías, carrito, pago y otras páginas. Carrito y pago vienen desmarcados para que nada distraiga al pagar.
Dispositivos	Todos, solo ordenadores o solo móviles (pantallas de hasta 767 px).
Color de fondo / Color del texto	Si el contraste entre ambos baja de 4,5:1, el elemento se guarda con un aviso, porque a algunos visitantes les costará leerlo.

Barra de anuncios

Barra de promociones y ventanas emergentes

Barra de anuncios | Ventanas emergentes | Botones flotantes

Una franja a lo ancho de la página con hasta cinco mensajes, que se muestran uno tras otro. Es igual para todos los visitantes, así que funciona con la caché de páginas. Las fechas y horas están en la zona horaria del sitio (+00:00).

Posición — Arriba de la página

Siempre visible al desplazarse — ☑

Los visitantes pueden cerrarla — ☑

Segundos por mensaje — 4

1 **1 Varios mensajes se turnan.**

Con varios mensajes, la barra los muestra uno tras otro. Los visitantes pueden pausarla.

▼ **Mensaje 1** Activo — Rebajas de otoño: hasta un 30 % de descuento

Activo — ☑

Texto

Español	Rebajas de otoño: hasta un 30 % de descuento
Inglés	Autumn sale: up to 30% off
Francés	Soldes d'automne : jusqu'à 30 % de remise

Enlace — /

Texto del enlace

Español	Ver las ofertas
Inglés	See the offers
Francés	Voir les offres

Vacío: todo el mensaje es el enlace.

2 **Cuenta atrás hasta** — 10/26/2026, 01:13 AM

2 Cuenta atrás a fecha fija.

Opcional. Un único final fijo para todos los visitantes; el mensaje se oculta al llegar a cero.

Mostrar desde — mm/dd/yyyy, --:-- --

Las dos fechas son opcionales, en la zona horaria de la tienda.

Mostrar hasta — mm/dd/yyyy, --:-- --

Páginas — ☑ Página de inicio ☑ Páginas de producto ☑ Páginas de categoría ☐ Carrito ☐ Pago ☑ Otras páginas

El carrito y el pago quedan fuera por defecto para que nada distraiga al pagar.

3 **Dispositivos** — Todos los dispositivos


3 Páginas, dispositivos, colores.

Color de fondo

Color del texto

▼ **Mensaje 2** Activo — Envío gratis en pedidos de más de 50 €


Activo — ☑



WooCommerce › Barra promo y popups: posición y ritmo de la barra y hasta cinco mensajes con textos por idioma, enlace, cuenta atrás, periodo, páginas, dispositivos y colores.

Ajuste	Para qué sirve
Posición	Arriba de la página (justo después de `<body>`) o abajo.
Siempre visible al desplazarse	La barra se queda fija arriba (bajo la barra de herramientas de WordPress si has iniciado sesión) o abajo de la ventana.
Los visitantes pueden cerrarla	Añade un botón de cerrar. El navegador lo recuerda hasta que cambies la barra.
Segundos por mensaje	De 3 a 30. Con varios mensajes, la barra los muestra uno tras otro; se detiene mientras el puntero o el foco del teclado están en ella, y el visitante puede pausarla con su botón.
Texto, Enlace, Texto del enlace	Hasta 200 caracteres. Con enlace y sin texto del enlace, todo el mensaje es el enlace. Los enlaces empiezan por `https://`, `http://` o `/`.
Cuenta atrás hasta	Fecha de fin opcional: el mensaje muestra «Termina en 01:59:50» y, sin JavaScript, la fecha de fin. Al llegar a cero el mensaje desaparece y no vuelve. El final es el mismo para todos los visitantes.

Ventanas emergentes



Una ventana emergente con imagen, un código de cupón para copiar y un botón; se cierra con Esc, la cruz o un clic fuera.

Hasta tres. Cada una es un diálogo modal nativo: se cierra con **Esc**, la cruz o un clic fuera, y el foco del teclado vuelve a donde estaba el visitante. Solo se abre una a la vez.

▼ **Ventana emergente 1** Activo — Bienvenido a la tienda

Activo ☑

Título

Español	Bienvenido a la tienda
Inglés	Welcome to the shop
Francés	Bienvenue dans la boutique

Texto

Español	Consigue un 10 % de descuento en tu primer pedido con este código.
Inglés	Get 10% off your first order with this code.
Francés	Profitez de 10 % de remise sur votre première commande avec ce code.

Imagen

http://localhost:8082/wp-content/uploads/2026/1(Biblioteca de medios

1 Elige la imagen en la biblioteca de medios.

Descripción de la imagen

Español	Una caja de regalo
Inglés	A gift box
Francés	Une boîte cadeau

Para los lectores de pantalla. Déjalo vacío si la imagen es solo decorativa.

Texto del botón

Español	Empezar a comprar
Inglés	Start shopping
Francés	Commencer mes achats

Enlace del botón /

Código de cupón WELCOME10

Opcional. Se muestra con un botón para copiarlo; el cupón en sí lo creas en tu tienda.

Abrir Tras unos segundos

Segundos o porcentaje 60

A los N segundos, o tras desplazarse un N % de la página. No se usa con la intención de salida.

Con qué frecuencia En cada página vista

2 Cada página, visita o N días.

Se recuerda solo en el navegador del visitante; no se envía nada a ningún sitio.

Días 7

Mostrar desde mm/dd/yyyy, --:-- --

Las dos fechas son opcionales, en la zona horaria de la tienda.


Mostrar hasta mm/dd/yyyy, --:-- --



Pestaña de ventanas emergentes: título, texto, imagen de la biblioteca de medios, botón, cupón, cuándo se abre y cada cuánto.

Ajuste	Para qué sirve
Título, Texto	Título obligatorio; texto de hasta 600 caracteres (se respetan los saltos de línea).
Imagen, Descripción de la imagen	Elígela con **Biblioteca de medios** o pega una dirección. Descríbela para los lectores de pantalla, o deja la descripción vacía si es solo decorativa.
Texto del botón, Enlace del botón	Llamada a la acción opcional.
Código de cupón	Aparece con un botón **Copiar el código**. El cupón en sí se crea en **Marketing › Cupones**.
Abrir	Tras unos segundos (de 0 a 300), al desplazarse un porcentaje de la página (de 1 a 100) o cuando el puntero sale de la página hacia las pestañas del navegador (solo ordenadores).
Con qué frecuencia	En cada página vista, una vez por visita o una vez cada N días (de 1 a 365). Se recuerda solo en el navegador del visitante.
Color del botón	Fondo del botón de llamada a la acción; el color de su texto se elige para que contraste.

Botones flotantes



Botones flotantes en una esquina: llamar, WhatsApp, email, un perfil social y volver arriba, cada uno con un nombre para los lectores de pantalla.

Hasta seis botones redondos en la esquina inferior izquierda o derecha. Suben si hay una barra fija abajo.

Tipo	Qué escribir en «Número, email o dirección»
Llamar	Un teléfono, como `+34 600 123 456` (un enlace `tel:`).
WhatsApp	El número con el prefijo del país, solo cifras, como `34600123456`. **Mensaje de WhatsApp** es el texto con el que empieza el chat, por idioma.
Email	Una dirección de email (un enlace `mailto:`).
Enlace	Cualquier dirección; la **Etiqueta** es obligatoria.
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, Pinterest, Telegram	La dirección de tu perfil. El icono es un pictograma genérico y el nombre, el de la red.
Volver arriba	Nada. Aparece cuando el visitante baja por la página.

La **Etiqueta** es lo que dicen los lectores de pantalla y lo que aparece al pasar el ratón; si la dejas vacía se usa una por defecto («Llámanos», «Escríbenos por WhatsApp»...).

Cómo funciona

- El HTML se genera en el servidor para cada tipo de página y es **igual para todos los visitantes**, así que las cachés de páginas (WP Rocket, LiteSpeed, Varnish...) no dan problemas. El dispositivo, la frecuencia de las ventanas y si algo se cerró lo decide un pequeño script en el navegador.
- La franja se imprime en `wp_body_open`, que lanzan los temas de bloques y los clásicos actuales; las ventanas, los botones y la franja inferior, en `wp_footer`. Con un tema antiguo sin `wp_body_open`, la franja se imprime al final y se lleva arriba.
- El CSS y el script solo se cargan en las páginas que muestran algo. Sin cookies, sin peticiones externas y sin seguimiento.

Estilos

Los colores salen de cada elemento. El resto se puede cambiar en el CSS del tema: `--ecom-promo-radius` (esquinas de las ventanas) y `--ecom-promo-z` (orden de apilado) en `:root`, y las clases `.ecom-promo-bar`, `.ecom-promo-popup` y `.ecom-promo-fab`.

Idiomas

Las pantallas y los textos del plugin están en español, inglés y francés. Tus propios textos se escriben por idioma en los ajustes.

Desinstalar

Al borrar el plugin desde **Plugins** se eliminan sus tres opciones. Lo que cada visitante cerró o ya vio queda solo en su navegador.

Actualizaciones y soporte

Todas las versiones nuevas son gratis para siempre desde **Mi cuenta › Descargas**, y tienes 6 meses de soporte desde la compra en ecom-addons.com.