



// drupal commerce · guía de uso

Cuenta atrás para ofertas flash

Versión 1.0.0
ecom-
addons.com

Flash Sales Countdown aplica un porcentaje de descuento a los productos que elijas **entre dos momentos fijos** y muestra a los clientes, en la ficha del producto, cuánto tiempo queda. El descuento empieza y termina solo, y la cuenta atrás siempre dice la verdad: cuenta hasta el final real y nunca vuelve a empezar.

Ceramic Mug



Precio recomendado

18,00 €

Precio

13,50 €

Precio más bajo de los 30 días anteriores al descuento: 18,00 €

Añadir a la cesta

1

Venta flash

Termina en **2 d 02:04:55**

Oferta válida hasta el Domingo, 25 Octubre 2026 - 10:34.

1 Cuenta hasta el final exacto que indica debajo. Al llegar a cero dice que la oferta ha terminado; nunca vuelve a empezar.

> **Avísame si baja de precio**

En la ficha del producto: el precio flash, el tiempo que queda y el final exacto de la oferta.

Requisitos

Componente	Versión
Drupal	11.3
Commerce	3.x
PHP	8.3 o superior
Cron	Recomendado (los precios también cambian en la primera visita tras un inicio o un fin)

Instalación

1. Descarga la última versión desde **Mi cuenta > Descargas** en ecom-addons.com.
2. Descomprímela en `modules/custom/` (la carpeta es `ecom_addons_flash_sales`).
3. Actívalo en **Ampliar** o con `drush` en `ecom_addons_flash_sales`, y da el permiso **Administrar las ventas flash** a los roles que lo necesiten.
4. Tus ventas flash están en **Commerce > Ventas flash**.

Crear una venta flash

En **Commerce > Ventas flash**, pulsa **Nueva venta flash** y rellena un nombre (solo lo ves tú), el porcentaje de descuento (de 1 a 90), el inicio, el fin (como máximo 31 días después) y los productos (autocompletado, separados por comas). Todas las variaciones de cada producto reciben el descuento. Un inicio en el pasado significa ahora.

El descuento empieza y termina solo a estas horas (UTC). Una venta ya empezada solo se puede terminar antes.

Nombre

Para ti; los clientes no lo ven.

Descuento

 %

Porcentaje de descuento sobre el precio normal, de 1 a 90.

Inicio

Fin

1 El descuento empieza y termina solo a estas horas.

Como máximo 31 días después del inicio.

Productos

Separa los productos con comas. Todas las variaciones de cada producto reciben el descuento.

Guardar venta flash

Una nueva venta flash: un nombre, un porcentaje, un inicio, un fin y los productos.

Cómo funciona

Commerce no tiene precio rebajado programado, así que el addon cambia la propia variación cuando empieza la venta: el **precio** pasa a ser el precio flash y el **precio de lista** el precio al que sustituye (tachado). Cuando la venta termina se restauran los dos, salvo que hayas cambiado el precio a mano entretanto. El cambio ocurre en la primera visita después de la hora de inicio o de fin, aunque la página estuviera en caché, y en el cron.

Dos reglas mantienen honesto cada precio flash:

- **Nunca se acumula.** Los productos que ya tienen un precio de lista superior a su precio (se comprueba al guardar y otra vez al inicio) lo conservan y aparecen como omitidos, con el motivo. El precio flash siempre es una rebaja sobre el precio que pagaban de verdad los clientes.
- **Una venta a la vez por producto.** Un producto no puede estar en dos ventas flash cuyas fechas coincidan; el formulario te dice qué productos chocan.

Descuento: 25 % · Inicio: Viernes, 23 Octubre 2026 - 08:28 · Fin: Domingo, 25 Octubre 2026 - 10:34

En curso

Los productos con un descuento propio en este periodo lo conservan: los precios flash nunca se acumulan con otros descuentos.

ID del producto	Producto	Precio flash
3	Ceramic Mug	Rebajado · 13,50 €
1	Linen Shirt	Omitido Ya tiene su propio descuento en este periodo.

1 Nunca se acumula: una variación con su propio descuento lo conserva.

[Todas las ventas flash](#)

Cada venta indica qué variaciones tienen el precio flash y por qué las demás no.

La cuenta atrás

En la ficha de cada producto de una venta en curso (tras el precio y el botón de añadir al carrito con Olivero; muévela en Gestionar presentación), una caja pequeña muestra **«Venta flash»**, el tiempo que queda (días, horas, minutos y segundos) y la fecha y hora exactas del fin. Al llegar a cero indica **«Esta oferta ha terminado.»** y se detiene: recargar la página o volver más tarde nunca la reinicia. La página es igual para todos los visitantes, así que la caché de páginas es segura; sin JavaScript la caja sigue mostrando la fecha de fin.

La caja usa la tipografía de tu tema. Para cambiar sus colores, redefine en tu tema las variables CSS `--ecom-flash-accent`, `--ecom-flash-bg` y `--ecom-flash-text` de `.ecom-flash`.

Gestionar las ventas

+ Nueva venta flash

Commerce inbox (3)

Cada venta flash es un porcentaje de descuento en algunos productos entre dos momentos fijos. Una vez empezada se puede terminar antes, pero nunca alargar, así que la cuenta atrás que ven los clientes siempre es cierta.

Nombre	Descuento	Inicio	Fin	Estado	Productos	Operaciones
Black Friday	30 %	22 Nov 2026 - 08:29	25 Nov 2026 - 08:29	Programada	Rebajados: 1 · omitidos: 0	Ver ▼
Mug weekend	25 %	23 Oct 2026 - 08:28	25 Oct 2026 - 10:34	En curso	Rebajados: 1 · omitidos: 1	Ver ▼

1 Una venta en curso se puede terminar antes, nunca alargar.

Commerce > Ventas flash: cada venta con sus fechas, estado y productos.

Commerce > Ventas flash muestra cada venta con sus fechas y su estado:

Estado	Qué puedes hacer
Programada	Editarla o eliminarla. Los precios todavía no cambian.
En curso	Solo Terminar ahora : los precios vuelven a la normalidad al momento. El fin no se puede retrasar.
Terminada	Eliminarla de la lista. No se puede reiniciar: crea una venta nueva si la necesitas.

Ajustes

Commerce > Configuración > Ventas flash tiene una opción, **Cuenta atrás en las fichas de producto**: desactivada oculta la caja y el descuento sigue empezando y terminando a su hora. La caja es un componente de la presentación del producto: muévela u ocúltala por tipo de producto en **Gestionar presentación** ("Cuenta atrás de la venta flash").

Por qué el fin no se puede alargar

Según el derecho de consumo de la UE, afirmar falsamente que una oferta solo estará disponible durante un periodo muy limitado, para que el cliente decida al momento, es una práctica comercial desleal en cualquier circunstancia (Directiva 2005/29/CE, anexo I, punto 7). Una cuenta atrás que se alarga o se reinicia convierte esa afirmación en falsa. Por eso el add-on te deja adelantar el fin, pero nunca retrasarlo. Cómo se aplican las normas a tu tienda te corresponde comprobarlo a ti; esta guía no es asesoramiento jurídico.

Precio anterior (Ómnibus)

Cuando anuncias una rebaja, el derecho de la UE (artículo 6 bis de la Directiva 98/6/CE) te pide mostrar el precio anterior: el más bajo de al menos los 30 días anteriores a la rebaja. Como los precios flash son precios rebajados normales que nunca se acumulan con otros descuentos, nuestro add-on **Lowest Price in 30 Days (Omnibus)**, o cualquier otro que lea los precios rebajados, muestra ese precio anterior bajo el precio flash sin configurar nada más.

Datos y desinstalación

El add-on guarda las ventas (nombre, porcentaje, fechas, productos) y, por producto, el resultado; sin datos personales ni servicios externos. Al desinstalar se restauran los precios de las ventas en curso y después se eliminan las tablas y el ajuste.

Idiomas

El addon está traducido al español, inglés y francés; la cuenta atrás sigue el idioma de la página.

Actualizaciones y soporte

Tu licencia incluye todas las versiones nuevas y 6 meses de soporte. Las nuevas versiones están en **Mi cuenta > Descargas**; si necesitas ayuda, abre un ticket en **Mi cuenta > Soporte**.