




// drupal commerce · guide d'utilisation

Compte à rebours des ventes flash

Version
1.0.0
ecom-
addons.com

Flash Sales Countdown applique un pourcentage de remise aux produits choisis **entre deux moments fixes** et montre aux clients, sur la fiche produit, le temps restant. La remise démarre et s'arrête toute seule, et le compte à rebours dit toujours la vérité : il compte jusqu'à la fin réelle et ne redémarre jamais.

Ceramic Mug



Prix public indicatif

18,00 €

Prix

13,50 €

Prix le plus bas des 30 jours précédant la réduction : 18,00 €

Ajouter au panier

1

Vente flash

Se termine dans **2 j 02:04:53**

Offre valable jusqu'au Dimanche, 25 octobre 2026 - 10:34.

1 Compte jusqu'à la fin exacte indiquée dessous. À zéro, il indique que l'offre est terminée ; il ne redémarre jamais.

> Me prévenir si le prix baisse

Sur la fiche produit : le prix flash, le temps restant et la fin exacte de l'offre.

Prérequis

Composant	Version
Drupal	11.3
Commerce	3.x
PHP	8.3 ou plus
Cron	Recommandé (les prix changent aussi à la première visite après un début ou une fin)

Installation

1. Téléchargez la dernière version depuis **Mon compte > Téléchargements** sur ecom-addons.com.
2. Décompressez-la dans `modules/custom/` (le dossier est `ecom_addons_flash_sales`).
3. Activez-le dans **Étendre** ou avec `drush` en `ecom_addons_flash_sales`, et donnez la permission **Administrer les ventes flash** aux rôles concernés.
4. Vos ventes flash sont dans **Commerce > Ventes flash**.

Créer une vente flash

Dans **Commerce > Ventes flash**, cliquez sur **Nouvelle vente flash** et indiquez un nom (vous seul le voyez), le pourcentage de remise (de 1 à 90), le début, la fin (au plus 31 jours après) et les produits (autocomplétion, séparés par des virgules). Toutes les variations de chaque produit reçoivent la remise. Un début dans le passé signifie maintenant.

La remise démarre et s'arrête toute seule à ces heures (UTC). Une vente commencée ne peut qu'être arrêtée plus tôt.

Nom

Pour vous ; les clients ne le voient pas.

Remise

 %

Pourcentage de remise sur le prix normal, de 1 à 90.

Début

Fin

Au plus 31 jours après le début.

1 La remise démarre et s'arrête toute seule à ces heures.

Produits

Séparez les produits par des virgules. Toutes les variations de chaque produit reçoivent la remise.

Enregistrer la vente flash

Une nouvelle vente flash : un nom, un pourcentage, un début, une fin et les produits.

Fonctionnement

Commerce n'a pas de prix promo programmé : l'addon modifie donc la variation elle-même au début de la vente. Le **prix** devient le prix flash et le **prix catalogue** le prix qu'il remplace (barré). À la fin de la vente, les deux sont rétablis, sauf si vous avez modifié le prix à la main entre-temps. Le changement a lieu à la première visite après l'heure de début ou de fin, même si la page était en cache, et au cron.

Deux règles gardent chaque prix flash honnête :

- **Jamais de cumul.** Les produits qui ont déjà un prix catalogue supérieur à leur prix (vérifié à l'enregistrement et de nouveau au début) la gardent et sont listés comme ignorés, avec la raison. Le prix flash est toujours une baisse par rapport au prix réellement payé par les clients.
- **Une vente à la fois par produit.** Un produit ne peut pas être dans deux ventes flash dont les dates se chevauchent ; le formulaire indique les produits en conflit.

Remise : 25 % · Début : Vendredi, 23 octobre 2026 - 08:28 · Fin : Dimanche, 25 octobre 2026 - 10:34

En cours

Les produits qui ont leur propre remise sur cette période la gardent : les prix flash ne se cumulent jamais avec d'autres remises.

ID du produit	Produit	Prix flash
3	Ceramic Mug	Remisé · 13,50 €
1	Linen Shirt	Ignoré Il a déjà sa propre remise sur cette période.

1 Jamais de cumul : une variation qui a sa propre remise la garde.

[Toutes les ventes flash](#)

Chaque vente indique les variations au prix flash et pourquoi les autres non.

Le compte à rebours

Sur la fiche de chaque produit d'une vente en cours (après le prix et le bouton d'ajout au panier avec Olivero ; déplacez-le dans Gérer l'affichage), un petit encadré affiche « **Vente flash** », le temps restant (jours, heures, minutes et secondes) et la date et l'heure exactes de fin. À zéro, il indique « **Cette offre est terminée.** » et s'arrête : recharger la page ou revenir plus tard ne le relance jamais. La page est la même pour tous les visiteurs, les caches de pages ne posent donc pas de problème ; sans JavaScript, l'encadré affiche toujours la date de fin.

L'encadré reprend la police de votre thème. Pour changer ses couleurs, redéfinissez dans votre thème les variables CSS `--ecom-flash-accent` , `--ecom-flash-bg` et `--ecom-flash-text` de `.ecom-flash` .

Gérer les ventes

+ Nouvelle vente flash

Commerce inbox (3)

Chaque vente flash est un pourcentage de remise sur certains produits entre deux moments fixes. Une fois commencée, elle peut être arrêtée plus tôt mais jamais prolongée : le compte à rebours affiché aux clients est donc toujours vrai.

Nom	Remise	Début	Fin	État	Produits	Opérations
Black Friday	30 %	22 Nov 2026 - 08:29	25 Nov 2026 - 08:29	Programmée	Remisés : 1 · ignorés : 0	Voir ▾
Mug weekend	25 %	23 Oct 2026 - 08:28	25 Oct 2026 - 10:34	En cours	Remisés : 1 · ignorés : 1	Voir ▾

1 Une vente en cours peut être arrêtée plus tôt, jamais prolongée.

Commerce > Ventes flash : chaque vente avec ses dates, son état et ses produits.

Commerce > Ventes flash liste chaque vente avec ses dates et son état :

État	Ce que vous pouvez faire
Programmée	La modifier ou la supprimer. Les prix ne changent pas encore.
En cours	Seulement Arrêter maintenant : les prix redeviennent normaux immédiatement. La fin ne peut pas être repoussée.
Terminée	La supprimer de la liste. Elle ne peut pas redémarrer : créez une nouvelle vente si besoin.

Réglages

Commerce > Configuration > Ventes flash propose une option, **Compte à rebours sur les fiches produit** : désactivée, l'encadré disparaît et la remise démarre et s'arrête quand même à l'heure. L'encadré est un composant de l'affichage du produit : déplacez-le ou masquez-le par type de produit dans **Gérer l'affichage** (« Compte à rebours de la vente flash »).

Pourquoi la fin ne peut pas être prolongée

En droit de la consommation de l'UE, affirmer faussement qu'une offre ne sera disponible que pendant une période très limitée, pour pousser le client à décider tout de suite, est une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances (directive 2005/29/CE, annexe I, point 7). Un compte à rebours prolongé ou relancé rend cette affirmation fausse. L'addon vous laisse donc avancer la fin, mais jamais la repousser. L'application des règles à votre boutique reste à vérifier de votre côté ; ce guide ne constitue pas un conseil juridique.

Prix antérieur (Omnibus)

Lorsque vous annoncez une réduction de prix, le droit de l'UE (article 6 bis de la directive 98/6/CE) demande d'indiquer le prix antérieur : le prix le plus bas d'au moins les 30 jours précédant la réduction. Les prix flash étant des prix promotionnels ordinaires qui ne se cumulent jamais avec d'autres remises, notre addon **Lowest Price in 30 Days (Omnibus)**, ou tout autre qui lit les prix promotionnels, affiche ce prix antérieur sous le prix flash sans autre réglage.

Données et désinstallation

L'addon enregistre les ventes (nom, pourcentage, dates, produits) et, par produit, le résultat ; aucune donnée personnelle, aucun service externe. La désinstallation rétablit les prix des ventes

en cours, puis supprime les tables et le réglage.

Langues

L'addon est traduit en français, anglais et espagnol ; le compte à rebours suit la langue de la page.

Mises à jour et support

Votre licence comprend toutes les nouvelles versions et 6 mois de support. Les nouvelles versions sont dans **Mon compte > Téléchargements** ; pour obtenir de l'aide, ouvrez un ticket dans **Mon compte > Support**.