
// prestashop · guide d'utilisation

Content Blocks Pro

Version 1.0.0
ecom-addons.com

Content Blocks Pro vous permet de construire presque toute votre page d'accueil — et les zones de contenu de vos pages catégorie, produit, panier et pied de page — depuis le back office : bannières, images, produits, vidéos, texte et sliders, en grilles prédéfinies, avec chaque texte traduisible et les blocs propres à chaque boutique d'un multiboutique.



Une page d'accueil faite de blocs : un slider, des avantages, des catégories, une mosaïque et des produits, le tout modifiable et traduisible.


Prérequis

Composant	Version
PrestaShop	8.1 · 8.2 · 9.0
PHP	8.1 ou supérieur
Thème	N'importe lequel : les blocs s'affichent dans les hooks d'affichage que le thème possède déjà (accueil, pied de page, catégorie, produit, panier…) ou dans des hooks que vous créez

Installation

1. Téléchargez la dernière version depuis **Mon compte › Téléchargements** sur ecom-addons.com.
2. Dans le back office, allez dans **Modules › Gestionnaire de modules** et cliquez sur **Téléverser un module** ; choisissez le fichier zip.
3. Ouvrez **Configurer** sur **Content Blocks Pro**. Rien ne change dans votre boutique tant que vous ne créez pas de bloc.

Créer un bloc




Choisissez où apparaît un bloc et partez d'un design prêt à l'emploi, même une page d'accueil complète en un clic.

1. Sous **Où apparaît-il ?** choisissez l'endroit : l'accueil, toutes les pages, une catégorie, une fiche produit, le panier, le pied de page ou un hook à vous.
2. Cliquez sur un design. Il s'ouvre dans l'éditeur, prêt à être modifié.

Design	Ce que vous obtenez
Bloc vide	Partez de zéro
Trois bannières	Trois bannières avec texte et bouton
Grande bannière	Une large bannière avec un appel à l'action
Catégories en cartes	Des cartes qui mènent à vos catégories principales
Slider de produits	Vos nouveaux produits dans un slider
Bandeau d'avantages	Quatre raisons d'acheter
Texte et bannière	Du texte libre à côté d'une bannière
Slider principal	De grandes bannières qui défilent seules
Mosaïque de bannières	Petit, grand, grand, petit…
Image à la une et texte	Une photo à côté d'un titre, d'un texte et d'un bouton
Vidéo	YouTube, Vimeo ou votre fichier
Accueil complet	**Sept blocs d'un coup** (la page demande confirmation) : slider, avantages, catégories, mosaïque, nouveautés, image à la une et meilleures ventes

Chaque design peut être créé autant de fois que vous voulez ; chacun est un bloc à part que vous pouvez modifier, désactiver, déplacer ou supprimer depuis **Vos blocs**.

L'éditeur



L'éditeur : les éléments à gauche, le bloc en direct au centre (cliquez un élément pour le modifier) et ses réglages à droite.

- **Gauche :** les éléments du bloc. Faites glisser pour réordonner ou utilisez les flèches ; dupliquez ou supprimez avec les icônes. **Réglages du bloc** est la première ligne.
- **Centre :** le bloc tel que l'imprime la boutique. Cliquez un élément pour le sélectionner. Les boutons ordinateur, tablette et mobile montrent chaque appareil.
- **Droite :** les réglages de la sélection.
- **Haut :** le nom (vous seul le voyez), la langue des textes que vous modifiez, annuler et rétablir, et **Enregistrer** (Ctrl/⌘ + S).

Éléments

Élément	Ce qu’il fait
Image	Une photo avec description, légende, format (original, 1:1, 4:3, 16:9…) et un lien facultatif
Bannière	Une photo, une vidéo ou une couleur en arrière-plan, avec titre, texte et bouton. Avec un texte de bouton seul le bouton est un lien ; sans, c’est toute la bannière
Lien	Une carte qui mène à n’importe quelle page. Laissez le titre vide pour utiliser le nom du produit, de la catégorie ou de la page
Produits	Produits choisis à la main, d’une catégorie, les plus récents ou les meilleures ventes, avec prix et un bouton facultatif
Texte	Texte libre : gras, italique, titres, listes et liens
Image à la une et texte	Une photo à côté d’un titre, d’un texte avec liens et d’un bouton ; la photo à gauche ou à droite
Vidéo	Un lien YouTube ou Vimeo, ou un fichier MP4/WebM (jusqu’à 40 Mo) qui peut se lire seul, sans son et en boucle
Séparateur	Une ligne, une ligne pointillée ou un espace vide ; occupe toujours toute la ligne
Code	Votre propre HTML, affiché tel quel (pour des intégrations ou des formulaires d’autres services)

Les bannières peuvent aussi utiliser une vidéo en arrière-plan. Les vidéos YouTube et Vimeo ne se chargent **que lorsque le visiteur appuie sur lecture** : aucun cookie et aucune requête vers un tiers avant.

Une seule façon de choisir chaque lien




Tous les liens se choisissent de la même façon : un produit, une catégorie, une page CMS, une page de la boutique ou toute autre adresse.

Chaque lien de chaque élément, le lien « tout voir » de l'en-tête et les liens dans un texte se choisissent avec le même contrôle :

- **Produit, Catégorie, Page CMS :** cherchez par nom et choisissez ; il est enregistré par id, donc renommer le produit ou changer son URL ne laisse jamais de lien mort. Un produit inactif ne laisse aucun lien.
- **Page de la boutique :** accueil, nouveaux produits, meilleures ventes, promotions, contact, panier, connexion, mon compte, marques, fournisseurs, magasins ou plan du site.
- **Autre URL :** n'importe quelle adresse, écrite **par langue** (pour les pages qui changent selon la langue). `mailto:` et `tel:` fonctionnent aussi.
- **Ouvrir dans un nouvel onglet** est un interrupteur sur chaque lien.

Pour lier une partie d'un texte, sélectionnez les mots et cliquez sur **Lien** dans la barre du texte ; le lien apparaît dessous, prêt à être choisi.

Grilles et sliders


Bloc
Mosaic
Général
Nom (vous seul le voyez)
Mosaic
Où il apparaît
Contenu de la page d'accueil
Actif dans la boutique
En-tête
Disposition
Disposition
Grille
Slider
Design de la grille
Colonnes égales
Petit · Grand
Grand · Petit
Petit · Grand · Petit
Grand · Petit · Petit
Petit · Petit · Grand
1
Zigzag
Moitiés et tiers
1 Zigzag : petit, grand, grand, petit...
Large puis trois
Mosaïque



Les grilles prédéfinies donnent du rythme à la page : des cellules petites et grandes qui se répètent ligne après ligne.

Dans **Réglages du bloc › Disposition** choisissez **Grille** ou **Slider**.

- **Design de la grille :** *colonnes égales* (de 1 à 6) ou une grille prédéfinie : petit · grand, grand · petit, petit · grand · petit, grand · petit · petit, petit · petit · grand, zigzag, moitiés et tiers, large puis trois, et mosaïque. Le motif se répète ligne après ligne ; un élément réglé sur **Toute la ligne** occupe une ligne entière et le motif recommence après lui.
- **Tablette et mobile :** le nombre de colonnes de chaque appareil. Les grilles prédéfinies s'empilent sur mobile.
- **Slider :** diapositives visibles, flèches, points et lecture automatique avec ses secondes par diapositive. Sans JavaScript c'est encore une rangée que l'on balaye.
- **Espace entre les éléments,** espace vertical, rayon des coins, couleur de fond et de texte, pleine largeur ou centré, et une classe CSS facultative.

En-tête d'un bloc

Chaque bloc peut avoir un **titre**, un **sous-titre** et un **lien « tout voir »** (texte et destination), à gauche ou centrés.

Traductions et multiboutique

- Chaque texte et chaque adresse a une valeur **par langue** de la boutique. Les points sous un champ montrent quelles langues sont remplies ; une langue sans texte utilise la langue par défaut. Changez la langue que vous modifiez avec les boutons en haut de l'éditeur.
- Chaque boutique d'un multiboutique a **ses propres blocs** : changez de boutique dans le back office et vous voyez les siens. Dans le menu d'un bloc (⋯) utilisez **Copier vers la boutique…** : la copie démarre désactivée jusqu'à ce que vous l'activiez là-bas.

Où apparaît un bloc

Les blocs se placent dans les hooks d'affichage du front office :

Groupe	Emplacements
Page d’accueil	Contenu de la page d’accueil
Toutes les pages	Au-dessus de l’en-tête · Haut de la page · Début du contenu · Fin du contenu · Bas de la page
Page catégorie	Haut · Bas
Fiche produit	Sous les images · Sous le bouton d’ajout au panier · Avec le bouton d’ajout au panier · Bas
Panier	Après la liste des produits · Sous le récapitulatif · Zone de ventes croisées
Pied de page	Au-dessus · Zone principale · En dessous
Autres pages	Page introuvable (404)

Le module n’est enregistré que dans les hooks qui ont des blocs, donc votre boutique ne l’exécute nulle part ailleurs. Si votre thème n’affiche pas un hook, les blocs de ce hook ne s’affichent pas : choisissez un autre emplacement ou créez un hook à vous.


Vos propres hooks. En bas de la liste, écrivez un nom (par exemple « Bandeau promo ») et cliquez sur **Créer le hook**. Vous obtenez un code comme `{hook h='displayEcomCbBandeaupromo'}` : collez-le où vous voulez dans les templates de votre thème et choisissez cet emplacement en créant un bloc. Un hook ne peut être supprimé que lorsqu’aucun bloc ne l’utilise.

Limitez où un bloc s’affiche. Dans **Réglages du bloc › Où il s’affiche** :

- **Appareils :** tous, ordinateur seulement ou mobile seulement.
- **Seulement sur ces pages :** accueil, catégorie, produit, page CMS, panier, commande, recherche, marque, fournisseur ou 404.
- **Seulement pour ces catégories / produits :** le bloc s’affiche sur ces catégories (et leurs sous-catégories) et sur les fiches de ces produits (ou de produits de ces catégories).

Laissez tout vide pour l’afficher sur toutes les pages de son emplacement.


Sur mobile


my store
Menu
0
Que chaque matin soit nouveau
Des objets pour la maison faits main, conçus pour durer.
La nouvelle saison est là
Découvrez les nouveautés de la semaine.
Voir les nouveautés



Sur mobile les grilles s'empilent et les sliders se balayent ; vous choisissez les colonnes pour ordinateur, tablette et mobile.

Image à la une, séparateurs et vidéo



Une image à la une avec texte et bouton, un séparateur et une vidéo qui ne se charge qu'au clic.

Apparence de base dans l'éditeur de thème

Si vous utilisez l'éditeur de thème, chaque bloc actif apparaît dans son **Studio** sous forme de panneau avec l'essentiel de son apparence — colonnes, espace entre les éléments, espace vertical, rayon des coins, couleur de fond et de texte — avec un aperçu en direct de votre boutique.

Edit the content of the block ouvre l'éditeur de ce module. Les couleurs que vous ne touchez pas restent « aucune », le bloc suit donc celles de votre thème.

Performance et sécurité

- Environ 5 Ko de CSS et 2 Ko de JavaScript, seulement sur les boutiques qui ont des blocs. Aucun override ni changement du cœur.
- Les images sont chargées en différé ; les sliders sont une rangée défilante avec flèches facultatives, ils fonctionnent donc sans script.
- Tout ce que vous saisissez est échappé. Le texte libre ne garde que paragraphes, titres, gras, italique, listes, retours à la ligne et liens choisis avec le contrôle de liens. Les fichiers envoyés sont vérifiés par leur contenu (JPG, PNG, WebP, AVIF, GIF ; MP4, WebM). Seul l'élément **Code** affiche du HTML brut, et seuls les employés ayant accès au module peuvent l'écrire.

Dépannage

Problème	À vérifier
Un bloc ne s'affiche pas	Il doit être **Actif** ; son emplacement doit exister dans votre thème (essayez un autre emplacement ou un hook à vous) ; vérifiez **Où il s'affiche** (appareils, pages, catégories)
Le bloc s'affiche mais le style est étrange	Un thème peut remplacer le CSS : ajoutez une classe CSS dans **Apparence** et stylisez-la depuis votre thème
Un lien manque	Le produit, la catégorie ou la page visés est inactif ou supprimé : l'élément s'affiche sans lien
Rien ne change après l'enregistrement	Videz le cache dans **Paramètres avancés › Performances** et tout cache de pages utilisé
La vidéo ne se charge pas	L'adresse doit être un lien YouTube ou Vimeo ; pour votre propre fichier utilisez MP4 ou WebM jusqu'à 40 Mo