
// prestashop · guide d'utilisation

Hero Slider Pro

Version 1.0.0
ecom-addons.com

Hero Slider Pro place sur votre page d'accueil (ou n'importe où dans votre thème) un slider plein écran, horizontal ou pleine largeur, avec fonds vidéo, calques animés, effets au survol et parallaxe à la souris, en environ 7 Ko de code et sans dépendance.



Plein écran : le slider remplit la première vue, ici avec une vidéo de fond, du texte et deux boutons.

Prérequis

Composant	Version
PrestaShop	8.1 · 8.2 · 9.0
PHP	8.1 ou supérieur
Thème	Tout thème qui affiche le hook `displayHome` (Classic, Hummingbird et les thèmes ecom-addons le font)

Installation


1. Téléchargez la dernière version depuis **Mon compte › Téléchargements** sur ecom-addons.com.

2. Dans le back-office, allez dans **Modules › Gestionnaire de modules** et cliquez sur **Téléverser un module** ; choisissez le fichier zip.
3. Ouvrez **Configurer** sur **Hero Slider Pro**. Le module se place en premier parmi les modules de la page d'accueil ; déplacez-le dans **Design › Positions** si vous le voulez ailleurs.

Créez un slider en un clic

Choisissez l'un des cinq préréglages. Chacun inclut des slides de démonstration, des textes en anglais, espagnol et français et ses propres médias (des images générées pour ce module et une courte vidéo en boucle) :


Préréglage	Disposition	Ce qu'il montre
Hero plein écran	Plein écran	Slide 1 : fond vidéo avec texte et deux boutons. Slide 2 : image avec texte et boutons qui arrivent en différé. Slide 3 : image avec un bouton.
Carrousel horizontal	Horizontal	Les trois mêmes slides dans un slider encadré avec transition glissante.
Bannière pleine largeur	Pleine largeur	Les trois mêmes slides bord à bord en format cinéma, avec transition zoom.
Vitrine produit	Pleine largeur	Des images produit qui s'inclinent au survol et suivent la souris, avec du texte qui glisse.
Cinéma avec effet Ken Burns	Plein écran	Un zoom lent sur chaque fond, des titres qui apparaissent en flou et des boutons fantômes.



Partez d'un slider prêt à l'emploi : cinq préréglages avec slides de démonstration, textes en trois langues et leurs propres médias.

Une fois créé, utilisez **Afficher sur la page d'accueil** dans la liste des sliders. Vous pouvez aussi créer un slider vide, en dupliquer un ou le supprimer.

L'éditeur




L'éditeur : slides et calques à gauche, la slide au centre où l'on déplace les calques et les réglages de la sélection à droite.

L'aperçu est généré par la boutique elle-même : c'est exactement ce que reçoivent les visiteurs.

Zone	Ce que vous pouvez faire
Barre supérieure	Renommer le slider ; prévisualiser sur **ordinateur, tablette ou mobile** ; **annuler / rétablir** ; **Lire les animations** ; changer la langue des textes (**EN / ES / FR**) ; ouvrir les **Réglages du slider** ; **Enregistrer** (indique les modifications non enregistrées et la page vous prévient si vous quittez avec elles).
Panneau gauche	Onglets **Slides** et **Calques**. Faites glisser pour réordonner, dupliquez, mettez une slide en pause (icône œil) ou supprimez. Les trois boutons de Calques ajoutent un texte, un bouton ou une image.
Zone de travail	Faites glisser un calque pour le placer : il **s'aimante** aux centres et aux bords de la slide et aux autres calques (maintenez **Alt** pour désactiver l'aimantation). Cliquez sur une zone vide pour sélectionner la slide.
Panneau droit	Les réglages de la sélection, en sections repliables.

Clavier : les **flèches** déplacent le calque sélectionné (avec **Maj** plus loin), **Suppr** le supprime, **Ctrl/Cmd + D** le duplique, **Ctrl/Cmd + Z** et **Maj + Ctrl/Cmd + Z** annulent et rétablissent, **Ctrl/Cmd + S** enregistre.



Réglages du slider : choisissez la disposition, la transition et la vitesse, la lecture automatique et les contrôles.

Réglages du slider (bouton engrenage)

Réglage	Ce qu'il fait
Disposition	Plein écran (remplit la première vue), Horizontal (encadré, avec largeur maximale et coins arrondis) ou Pleine largeur (bord à bord, format fixe).
Transition et vitesse	Glissement, Fondu ou Zoom, de 200 à 3000 ms.
Hauteur / Format	Plein écran : pourcentage de l'écran. Autres dispositions : 16:9, 21:9, 3:1, 16:7 ou 4:3. Sur mobile, les autres dispositions passent en 4:5.
Lecture automatique, intervalle, pause au survol, boucle	La lecture se met en pause au survol et au focus, quand l'onglet est masqué et quand le slider est hors écran.
Flèches, points, barre de progression	Chacun peut être désactivé. Avec la lecture automatique, les visiteurs ont toujours un bouton pause.
Parallaxe à la souris	Intensité du mouvement des calques qui ont une profondeur (0 = aucune).


Slides

Ajoutez, dupliquez, réordonnez, mettez en pause (**Active**) et supprimez des slides. Pour chaque slide :

- **Arrière-plan** : une couleur, une image (avec **image mobile** facultative, **point focal** et zoom **Ken Burns**) ou une vidéo (WebM ou MP4, avec une image d'**aperçu** affichée pendant le chargement). Les vidéos sont lues sans son et en boucle ; si le visiteur demande moins d'animations ou d'économiser les données, seul l'aperçu s'affiche.
- **Voile** : une couleur et une opacité sur l'arrière-plan, pour garder le texte lisible.
- **Durée de la slide** : combien de temps elle reste (0 utilise l'intervalle du slider). **Lien** : rend toute la slide cliquable. **Texte alternatif** de l'image de fond, par langue.

Calques

Chaque slide a jusqu'à douze calques de trois types : **texte** (avec sa balise HTML : h1, h2, h3, p ou div), **bouton** (plein, contour ou fantôme) et **image** (un produit détouré, un badge…).


ouveau
er.
Button layer
Voir la collection
Gauche
Centre
Droite
Largeur
0 = automatique
0
Profondeur de parallaxe
suit la souris
0
Typographie et style
Taille
Graisse
1.1
600
Couleur du texte
#ffffff
Style du bouton
Plein
Contour
Fantôme
Couleur du bouton
#ff6b4a
Rayon des coins
px
6
1 Neuf effets d'entrée ; le délai fait arriver les boutons après le texte.
1
Aucun
Apparition
Par le bas
Par le haut
Par la gauche
Par la droite
Zoom avant
Flou progressif
Retournement
Délai (ms)
Durée (ms)




Chaque calque a son animation d'entrée avec délai, un effet au survol, une position, un style et un réglage mobile.


Groupe	Options
Contenu	Texte par langue, lien et ouverture dans un nouvel onglet, image et texte alternatif.
Position	Faites-le glisser sur la slide ou saisissez X et Y en pourcentage ; ancrage gauche, centre ou droite ; largeur en pourcentage ; profondeur de parallaxe de -10 à 10.
Style	Taille (elle s'adapte à la slide : la composition est la même à toutes les largeurs), graisse, alignement, couleurs, style et rayon des coins du bouton, ombre.
Entrée	Aucune, apparition, par le bas, le haut, la gauche ou la droite, zoom, flou ou retournement, avec un **délai** et une **durée**. Donnez aux boutons un délai plus long qu'au texte pour qu'ils arrivent après.
Survol	Agrandir, soulever, lueur, inverser ou inclinaison 3D.
Mobile	**Masquer sur mobile** retire le calque sur les petits écrans.

Cliquez sur **Lire les animations** dans la barre supérieure pour voir les entrées dans l'éditeur.


Dispositions



Horizontal : un slider encadré au format fixe, coins arrondis et transition glissante.



Pleine largeur : bord à bord en format cinéma, avec transition zoom.



Vitrine produit : des calques image qui s'inclinent au survol et suivent la souris, avec du texte qui glisse.

Changer la disposition d'un slider ne change rien d'autre : les mêmes slides fonctionnent dans les trois.

Afficher un slider ailleurs

La page d'accueil affiche le slider choisi dans la liste. Pour afficher n'importe quel slider dans un gabarit de thème, utilisez le widget avec son id (visible dans l'adresse quand vous le modifiez) :

```
{widget name='ecomaddonshomeslider' id=3}
```

Sur les pages autres que l'accueil, le module ajoute sa propre feuille de style et son script à côté du slider.

Dans le Studio de l'éditeur de thème et dans Aura

Hero Slider Pro est inclus dans le thème Aura. Si vous utilisez l'éditeur de thème, son **Studio** affiche un panneau Hero Slider Pro avec un aperçu en direct de votre boutique : mise en page (type, hauteur, largeur maximale, rayon des coins), mouvement (transition, vitesse, parallaxe à la souris), lecture automatique (intervalle, pause au survol, boucle) et commandes (flèches, points, barre de progression). **Modifier les diapositives** ouvre l'éditeur de ce module.

Le slider participe aussi à l'**export et à l'import de l'aspect de la boutique** : les diapositives, calques, images et vidéos voyagent dans le pack, ce qui permet de déplacer un design de boutique complet vers une autre boutique.

Performance, accessibilité et vie privée

- Environ 3 Ko de CSS et 4 Ko de JavaScript (compressés), sans jQuery ni bibliothèque. Le code n'est chargé que sur la page qui affiche un slider.
- Seule la première image est une image normale à chargement immédiat (avec priorité haute : c'est souvent le plus grand élément visible de la page). Les autres images et toutes les vidéos se chargent quand la slide est la suivante.
- Les slides sont exposées comme un carrousel aux lecteurs d'écran (seule la visible), les flèches et les points sont des boutons étiquetés, les flèches du clavier fonctionnent, il y a un bouton pause et les visiteurs qui demandent moins d'animations reçoivent un slider immobile, sans lecture automatique ni animations.
- Aucune requête vers des tiers : les polices sont celles du thème et vos médias sont servis depuis votre boutique (`img/ecomhs/`).

Sécurité

Les envois sont vérifiés d'après leur contenu, pas leur nom (images JPG, PNG, WebP, AVIF ou GIF jusqu'à 8 Mo ; vidéos WebM ou MP4 jusqu'à 25 Mo) et renommés. Tout ce que l'éditeur envoie est nettoyé avant d'être enregistré : les textes sont du texte brut, les liens doivent être `http(s)` , un chemin depuis la racine ou une ancre, et les noms de fichier ne peuvent pas contenir de chemin.

Désinstallation

Les sliders et les slides sont supprimés avec le module. Vos fichiers envoyés restent dans `img/ecomhs/` .

Dépannage

Problème	Que vérifier
Le slider ne s'affiche pas	**Afficher sur la page d'accueil** dans la liste ; le slider a besoin d'au moins une slide **active** ; votre thème doit afficher le hook `displayHome`.
Il est sous d'autres blocs	**Design › Positions › displayHome** : faites glisser **Hero Slider Pro** tout en haut.
Le texte est trop petit sur mobile	La taille du calque s'adapte à la largeur de la slide ; augmentez **Taille** ou utilisez **Masquer sur mobile** sur les calques secondaires.
La vidéo ne se lance pas	Utilisez WebM ou MP4 (H.264), courte et légère, avec un aperçu. Les visiteurs en mode économie de données ou qui demandent moins d'animations ne voient que l'aperçu.