// prestashop · guía de uso

Barra de avisos, popups y botones flotantes

Versión 1.0.0
ecom-addons.com

Promo Bar, Popups & Floating Buttons muestra los mensajes de tus campañas en la tienda sin tocar el tema: una **barra de avisos** con hasta 5 mensajes que se alternan y cuentas atrás honestas, hasta **3 popups** para promocionar un cupón o una novedad, y hasta **6 botones flotantes** para que los clientes te llamen, te escriban por WhatsApp o email o encuentren tus redes sociales con un toque. Cada elemento tiene sus propias fechas, páginas, dispositivos y colores.



La barra de avisos arriba de la tienda: mensajes que se alternan, un enlace y una cuenta atrás hasta un final fijo.

Requisitos


Componente	Versión
PrestaShop	8.2 · 9.0
PHP	8.1 o superior
Tema	Classic (probado) u otro tema con los hooks `displayAfterBodyOpeningTag` y `displayBeforeBodyClosingTag`

Instalación

1. Descarga la última versión desde **Mi cuenta › Descargas** en ecom-addons.com.
2. En el back office, ve a **Módulos › Gestor de módulos** y pulsa **Subir un módulo**.
3. Elige el zip y pulsa **Configurar**. No aparece nada en la tienda hasta que actives un elemento: hay un mensaje de ejemplo preparado pero desactivado.

Configuración

La página del módulo tiene tres paneles, cada uno con su botón **Guardar**. Los elementos son huecos: rellena uno y marca **Activo** para mostrarlo; un hueco vacío se ignora. Cada texto tiene un campo por idioma de la tienda; si dejas un idioma vacío, se usa el idioma por defecto.



Página del módulo, barra de avisos: posición, rotación y hasta 5 mensajes con textos por idioma, enlace, cuenta atrás, fechas, páginas, dispositivos y colores.

Ajuste	Para qué sirve
Posición	Arriba de la página (justo al abrir `<body>`) o abajo.
Visible al desplazarse	Arriba: la barra se queda pegada al borde superior. Abajo: queda fija en el borde inferior.
Los visitantes pueden cerrarla	Muestra un botón de cerrar; el navegador lo recuerda hasta que cambies la barra.
Segundos por mensaje	De 3 a 30 (6 por defecto). Con varios mensajes, se turnan.
Texto, enlace, texto del enlace	El mensaje, un enlace opcional (`https://…`, `http://…` o una ruta de tu tienda como `/2-home`) y su texto. Sin texto de enlace, todo el mensaje es el enlace.
Cuenta atrás hasta	Fecha y hora de fin opcionales: el mensaje muestra «Termina en 2 d 04:59:54» y el final exacto. Al llegar a cero el mensaje se oculta y nunca vuelve a empezar.
Mostrar desde / hasta	Periodo opcional, en la zona horaria de la tienda.
Páginas	Inicio, producto, categoría, carrito, pago y otras páginas. Carrito y pago están desmarcados por defecto.
Dispositivos	Todos, solo ordenadores o solo móviles (menos de 768 px de ancho).
Colores	Fondo y texto de cada elemento. La página muestra el contraste; por debajo de 4.5:1, al guardar aparece un aviso (el elemento se guarda igualmente).

Popups

Popups

Hasta 3 popups para promocionar un cupón o una novedad. Se abren como un diálogo accesible que se cierra con Esc, el botón de cerrar o un clic fuera.

Popup 1 · Welcome to the shop Activo

Activo — Mostrar este popup

Título
EN: Welcome to the shop
ES: Bienvenido a la tienda
FR: Bienvenue dans la boutique

Texto
EN: Get 10% off your first order with this code.
ES: Consigue un 10 % de descuento en tu primer pedido con este código.
FR: Profitez de 10 % de remise sur votre première commande avec ce code.

Imagen



Quitar esta imagen
Choose File No file chosen
PNG, JPEG, GIF o WebP, 2 MB como máximo.

Descripción de la imagen
EN: A gift box
ES: Una caja de regalo
FR: Une boîte cadeau
Para lectores de pantalla. Déjalo vacío si la imagen solo es decorativa.

Código de cupón: WELCOME10
Opcional. Se muestra con un botón para copiarlo; crea el cupón en tu tienda.

Texto del botón
EN: Start shopping
ES: Empezar a comprar
FR: Commencer mes achats

Enlace del botón: /

1 **Abrir**: Tras unos segundos — Segundos o porcentaje: 2
Tras N segundos, o tras desplazar el N por ciento de la página. No se usa al salir de la página.


1 Tras N segundos, tras desplazar un N % o al salir.

2 **Con qué frecuencia**: Una vez por visita — Días: 7
Se recuerda solo en el navegador del visitante; no se envía nada a ningún sitio.

2 Solo se recuerda en el navegador: sin cookies, no se envía nada.

Mostrar desde: mm/dd/yyyy, --:-- -- — Mostrar hasta: mm/dd/yyyy, --:-- --
Las dos fechas son opcionales, en la zona horaria de la tienda.

Páginas: Página de inicio, Fichas de producto, Páginas de categoría, Carrito, Pago, Otras páginas
El carrito y el pago quedan fuera por defecto para que nada distraiga al pagar.



Popups: título, texto, imagen, cupón, botón, cuándo se abre y con qué frecuencia, para cada idioma.

Ajuste	Para qué sirve
Título, texto	El encabezado (obligatorio en el idioma por defecto) y un texto breve.
Imagen	PNG, JPEG, GIF o WebP de hasta 2 MB, guardada en `img/ecomaddonspromobar/`. Añade una descripción para lectores de pantalla o déjala vacía si es decorativa.
Código de cupón	Opcional; se muestra con un botón **Copiar código**. La regla de carrito se crea en **Catálogo › Descuentos**.
Texto y enlace del botón	Un botón opcional, por ejemplo a la categoría de rebajas.
Abrir	Tras N segundos (0–300), tras desplazar un N % de la página (1–100) o cuando el puntero sale de la página en un ordenador (intención de salida).
Con qué frecuencia	En cada página vista, una vez por visita (sesión del navegador) o una vez cada N días (1–365).
Fechas, páginas, dispositivos, colores	Como en los mensajes de la barra, más el color del botón.

Botones flotantes

Elige el lado de la pantalla y hasta 6 botones:

Tipo	Número, email o dirección	Qué hace
Llamar	Un teléfono	Abre `tel:` en los móviles.
WhatsApp	El número con prefijo de país, solo cifras (`34600123456`)	Abre un chat de WhatsApp (`https://wa.me/…`) que empieza con el **mensaje de WhatsApp** que escribas en cada idioma; el visitante puede cambiarlo antes de enviarlo.
Email	Una dirección de email	Abre `mailto:`.
Enlace	Cualquier dirección, de tu tienda o de fuera	La etiqueta es obligatoria.
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, Pinterest, Telegram	La dirección de tu página	Abre tu perfil; con iconos genéricos propios, no los logotipos de las redes.
Volver arriba	(vacío)	Aparece al desplazarse.


Cada botón tiene una etiqueta para lectores de pantalla que también se ve al pasar el ratón; Llamar, WhatsApp, Email y Volver arriba llevan una traducida por defecto y las redes sociales usan su nombre. Un chat o un flujo de pedidos por WhatsApp completo es otro addon (pedidos por WhatsApp); este botón solo abre la conversación.

Cómo funciona en la tienda



Un popup con imagen, un código de cupón para copiar y un botón. Se cierra con Esc, el botón de cerrar o un clic fuera.

- La barra va en el HTML de la página, así que aparece al instante sin que la página salte. El CSS y el JavaScript (un archivo pequeño de cada, sin peticiones externas) solo se cargan en las páginas que muestran algo.
- Los popups son diálogos modales nativos: el teclado se queda dentro mientras están abiertos, **Esc** los cierra y el foco vuelve a donde estaba. Solo se abre uno a la vez.
- La rotación se detiene mientras el puntero o el foco del teclado están en la barra, y el botón de pausa la para; quien pide menos movimiento en su sistema la ve ya en pausa.
- La página es igual para todos los visitantes: el dispositivo, la frecuencia de los popups y si se cerró la barra se deciden en el navegador. Las fechas se comprueban en el servidor y otra vez en el navegador.



Botones flotantes para llamar, escribir por WhatsApp o email, abrir tus redes sociales o volver arriba, en las páginas y dispositivos que elijas.

Estilos

Los elementos usan la tipografía del tema. Los colores salen de los ajustes de cada elemento; también puedes cambiar `--ecom-promo-radius` (esquinas del popup) y `--ecom-promo-z` (orden de apilado) en el CSS del tema, o dar estilo a las clases `.ecom-promo-bar`, `.ecom-promo-popup` y `.ecom-promo-fab`.

Datos, privacidad y desinstalación

El módulo guarda sus ajustes en cuatro valores de configuración (`ECOM_PB_BAR`, `ECOM_PB_POPUPS`, `ECOM_PB_BUTTONS`, `ECOM_PB_ROTATE`) y las imágenes de los popups en `img/ecomaddonspromobar/`. No crea cookies ni envía nada a ningún sitio: si un visitante cerró la barra o ya vio un popup se guarda en su propio navegador (`localStorage` / `sessionStorage`), y es él quien lo pide al cerrarla. En multitienda, lo guardado en el contexto **Todas las tiendas** vale para todas; elige una tienda en el selector de contexto para darle sus propios elementos. Al desinstalar se borran los ajustes y las imágenes.

Idiomas

El módulo está traducido al español, inglés y francés; tus mensajes tienen un campo por idioma de la tienda, así que sirve para cualquier idioma que uses.

Actualizaciones y soporte

Tu licencia incluye todas las versiones nuevas y 6 meses de soporte. Las versiones nuevas están en **Mi cuenta › Descargas**; para cualquier duda, abre un ticket en **Mi cuenta › Soporte**.