
// prestashop · guide d'utilisation

Barre d'annonces, popups et boutons flottants

Version 1.0.0
ecom-addons.com

Promo Bar, Popups & Floating Buttons affiche les messages de vos campagnes sur la boutique sans toucher au thème : une **barre d'annonces** avec jusqu'à 5 messages qui alternent et des comptes à rebours honnêtes, jusqu'à **3 popups** pour mettre en avant un code promo ou une nouveauté, et jusqu'à **6 boutons flottants** pour que vos clients vous appellent, vous écrivent sur WhatsApp ou par e-mail, ou trouvent vos réseaux sociaux d'un geste. Chaque élément a ses propres dates, pages, appareils et couleurs.



La barre d'annonces en haut de la boutique : des messages qui alternent, un lien et un compte à rebours jusqu'à une fin fixe.

Prérequis

Composant	Version
PrestaShop	8.2 · 9.0
PHP	8.1 ou plus
Thème	Classic (testé) ou un autre thème avec les hooks `displayAfterBodyOpeningTag` et `displayBeforeBodyClosingTag`


Installation

1. Téléchargez la dernière version dans **Mon compte › Téléchargements** sur ecom-addons.com.
2. Dans le back-office, allez dans **Modules › Gestionnaire de modules** et cliquez sur **Installer un module**.

3. Choisissez le zip puis cliquez sur **Configurer**. Rien ne s'affiche dans la boutique tant que vous n'activez pas un élément : un message d'exemple est prêt mais désactivé.

Configuration

La page du module comporte trois panneaux, chacun avec son bouton **Enregistrer**. Les éléments sont des emplacements : remplissez-en un et cochez **Actif** pour l'afficher ; un emplacement vide est ignoré. Chaque texte a un champ par langue de la boutique ; une langue laissée vide reprend la langue par défaut.



Page du module, barre d’annonces : position, rotation et jusqu’à 5 messages avec textes par langue, lien, compte à rebours, dates, pages, appareils et couleurs.

Réglage	Rôle
Position	En haut de la page (juste après l'ouverture de `<body>`) ou en bas.
Reste visible au défilement	En haut : la barre reste collée au haut de la fenêtre. En bas : elle reste fixée en bas.
Les visiteurs peuvent la fermer	Affiche un bouton de fermeture ; le navigateur s'en souvient jusqu'à ce que vous modifiiez la barre.
Secondes par message	De 3 à 30 (6 par défaut). Avec plusieurs messages, ils se relaient.
Texte, lien, texte du lien	Le message, un lien facultatif (`https://…` , `http://…` ou un chemin de votre boutique comme `/2-home`) et son texte. Sans texte de lien, tout le message devient le lien.
Compte à rebours jusqu'au	Date et heure de fin facultatives : le message affiche « Se termine dans 2 j 04:59:54 » et la fin exacte. À zéro, le message disparaît ; il ne redémarre jamais.
Afficher du / jusqu'au	Période facultative, dans le fuseau horaire de la boutique.
Pages	Accueil, produit, catégorie, panier, commande et autres pages. Panier et commande sont décochés par défaut.
Appareils	Tous, ordinateurs uniquement ou mobiles uniquement (moins de 768 px de large).
Couleurs	Fond et texte de chaque élément. La page indique le contraste ; sous 4.5:1, l'enregistrement affiche un avertissement (l'élément est quand même enregistré).

Popups

Popups

Jusqu'à 3 popups pour mettre en avant un code promo ou une nouveauté. Ils s'ouvrent dans une boîte de dialogue accessible qui se ferme avec Échap, le bouton de fermeture ou un clic à l'extérieur.

Popup 1 · Welcome to the shop Actif

Actif ☑ Afficher ce popup

Titre
EN: Welcome to the shop
ES: Bienvenido a la tienda
FR: Bienvenue dans la boutique

Texte
EN: Get 10% off your first order with this code.
ES: Consigue un 10 % de descuento en tu primer pedido con este código.
FR: Profitez de 10 % de remise sur votre première commande avec ce code.

Image



☐ Retirer cette image
Choose File No file chosen
PNG, JPEG, GIF ou WebP, 2 Mo au maximum.

Description de l'image
EN: A gift box
ES: Una caja de regalo
FR: Une boîte cadeau
Pour les lecteurs d'écran. Laissez vide si l'image est purement décorative.

Code promo WELCOME10
Facultatif. Affiché avec un bouton de copie ; créez le bon de réduction dans votre boutique.

Texte du bouton
EN: Start shopping
ES: Empezar a comprar
FR: Commencer mes achats

Lien du bouton /

1 **Ouverture** Après quelques secondes — Secondes ou pourcentage 2
Après N secondes, ou après avoir fait défiler N pour cent de la page. Ignoré à la sortie de la page.


1 Après N secondes, après N % de défilement ou à la sortie.

2 **Fréquence** Une fois par visite — Jours 7
Mémorisé uniquement dans le navigateur du visiteur ; rien n'est envoyé nulle part.

2 Mémorisé dans le navigateur seulement : pas de cookie, rien d'envoyé.

Afficher du mm/dd/yyyy, --:-- -- Afficher jusqu'au mm/dd/yyyy, --:-- --
Les deux dates sont facultatives, dans le fuseau horaire de la boutique.

Pages ☑ Page d'accueil ☑ Fiches produit ☑ Pages de catégorie ☐ Panier ☐ Commande ☑ Autres pages



Popups : titre, texte, image, code promo, bouton, quand il s'ouvre et à quelle fréquence, pour chaque langue.

Réglage	Rôle
Titre, texte	Le titre (obligatoire dans la langue par défaut) et un court texte.
Image	PNG, JPEG, GIF ou WebP jusqu'à 2 Mo, enregistrée dans `img/ecomaddonspromobar/`. Ajoutez une description pour les lecteurs d'écran, ou laissez-la vide pour une image décorative.
Code promo	Facultatif ; affiché avec un bouton **Copier le code**. Créez la règle panier dans **Catalogue › Réductions**.
Texte et lien du bouton	Un bouton facultatif, par exemple vers la catégorie des soldes.
Ouverture	Après N secondes (0–300), après avoir fait défiler N % de la page (1–100) ou quand le pointeur quitte la page sur ordinateur (intention de sortie).
Fréquence	À chaque page vue, une fois par visite (session du navigateur) ou une fois tous les N jours (1–365).
Dates, pages, appareils, couleurs	Comme pour les messages de la barre, plus la couleur du bouton.


Boutons flottants

Choisissez le côté de l'écran puis jusqu'à 6 boutons :

Type	Numéro, e-mail ou adresse	Rôle
Appeler	Un numéro de téléphone	Ouvre `tel:` sur les mobiles.
WhatsApp	Le numéro avec l'indicatif pays, chiffres uniquement (`33612345678`)	Ouvre une conversation WhatsApp (`https://wa.me/…`) qui commence par le **message WhatsApp** saisi pour chaque langue ; le visiteur peut le modifier avant l'envoi.
E-mail	Une adresse e-mail	Ouvre `mailto:` .
Lien	N'importe quelle adresse, de la boutique ou d'ailleurs	Le libellé est obligatoire.
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, Pinterest, Telegram	L'adresse de votre page	Ouvre votre profil ; avec nos propres icônes génériques, pas les logos des réseaux.
Haut de page	(vide)	Apparaît après défilement.


Chaque bouton a un libellé pour les lecteurs d'écran, affiché aussi au survol ; Appeler, WhatsApp, E-mail et Haut de page en ont un traduit par défaut, les réseaux sociaux utilisent leur nom. Une conversation ou une prise de commande complète sur WhatsApp relève d'un autre addon (commande WhatsApp) ; ce bouton ouvre seulement la conversation.

Fonctionnement dans la boutique



Un popup avec une image, un code promo à copier et un bouton. Échap, le bouton fermer ou un clic à l'extérieur le ferment.

- La barre est dans le HTML de la page : elle s'affiche tout de suite, sans décaler la page. Le CSS et le JavaScript (un petit fichier chacun, aucune requête externe) ne se chargent que sur les pages qui affichent quelque chose.
- Les popups sont des boîtes de dialogue modales natives : le clavier reste à l'intérieur tant qu'elles sont ouvertes, **Échap** les ferme et le focus revient là où il était. Un seul s'ouvre à la fois.
- La rotation s'interrompt quand le pointeur ou le focus clavier est sur la barre, et le bouton pause l'arrête ; les visiteurs qui demandent moins d'animations à leur système la voient déjà en pause.
- La page est la même pour tous les visiteurs : l'appareil, la fréquence des popups et la fermeture de la barre se décident dans le navigateur. Les dates sont vérifiées sur le serveur puis à nouveau dans le navigateur.



Des boutons flottants pour appeler, écrire sur WhatsApp ou par e-mail, ouvrir vos réseaux sociaux ou remonter, sur les pages et appareils choisis.

Personnalisation

Les éléments reprennent la police du thème. Les couleurs viennent des réglages de chaque élément ; vous pouvez aussi redéfinir `--ecom-promo-radius` (coins du popup) et `--ecom-promo-z` (ordre d'empilement) dans le CSS du thème, ou styler les classes `.ecom-promo-bar`, `.ecom-promo-popup` et `.ecom-promo-fab`.

Données, confidentialité et désinstallation

Le module enregistre ses réglages dans quatre valeurs de configuration (`ECOM_PB_BAR`, `ECOM_PB_POPUPS`, `ECOM_PB_BUTTONS`, `ECOM_PB_ROTATE`) et les images des popups dans `img/ecomaddonspromobar/`. Il ne dépose aucun cookie et n'envoie rien nulle part : le fait qu'un visiteur a fermé la barre ou déjà vu un popup est gardé dans son propre navigateur (`localStorage` / `sessionStorage`), à sa demande puisqu'il l'a fermé. En multiboutique, ce qui est enregistré dans le contexte **Toutes les boutiques** vaut pour toutes ; choisissez une boutique dans le sélecteur de

contexte pour lui donner ses propres éléments. La désinstallation supprime les réglages et les images.

Langues

Le module est traduit en français, anglais et espagnol ; vos messages ont un champ par langue de la boutique, quelle qu'elle soit.

Mises à jour et support

Votre licence comprend toutes les nouvelles versions et 6 mois de support. Les nouvelles versions sont dans **Mon compte › Téléchargements** ; pour toute question, ouvrez un ticket dans **Mon compte › Support**.